

## บทที่ 5

### เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

ในบทที่ 3 นักศึกษาได้เรียนการใช้อวัยวะต่างๆ ในการออกเสียงสระและพยัญชนะ การจำแนกเสียงพยัญชนะตามฐานกรณี ประเภทของเสียงที่จัดกลุ่มตามลักษณะอาการเกิดของเสียง การสั่นสะเทือนของเส้นเสียง และช่องที่กระแสลมไหลออก ในบทนี้จะได้ฝึกการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันทั้ง 24 เสียง โดยศึกษาแบบวิเคราะห์การสอดคล้องกับการให้เสียงพยัญชนะ วิธีการเปลี่ยนเสียงของแต่ละหน่วยเสียงในตำแหน่งต่างๆ ของคำและลักษณะที่ใช้เป็นประจำจนเกิดทักษะ และสามารถแยกเสียงพยัญชนะที่คล้ายกันได้

#### กลุ่มที่ 1 พยัญชนะเสียงหยุดกัก หรือเสียงระเบิด (Stops) มี 6 เสียง

- 1.1 เสียงหยุดกักไม่มีเสียง (voiceless stops) ได้แก่ เสียง /p/, /t/, /k/
- 1.2 เสียงหยุดกักมีเสียง (voiced stops) ได้แก่ เสียง /b/, /d/, /g/

เสียง /p/ voiceless bilabial stop

เสียง /b/ voiced bilabial stop

วิธีเปลี่ยนเสียง

/p, b/



จุดริมฝีปากบนและล่างให้สนิท กกกลมไว้แล้วปั๊วยให้ระเบิดออกทางช่องปากในขณะที่เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือนจะเป็นเสียง /p/ ถ้าเส้นเสียงสั่นสะเทือนจะเป็นเสียง /b/

เสียง /p/ ที่เปล่งออกมานะนี้ 3 ลักษณะ คือ

1. มีลมออกมากเป็นกุ่มลม (aspirated) เมื่อ /p/ เกิดในตัวแห่งต้นคำ อาทิ pin [p'ɪn], people [p' ɻɒpəl] หรือ /p/ ในตัวแห่งต้นพยางค์ที่มีการลงเสียงเน้นหนัก (primary stress) อาทิ reply [rɪp'laɪ], depart [dɪp'ɑːrt] สัทอักษรจะใช้สัญลักษณ์ [p'] เพื่อแสดงการระเบิดอย่างแรงจนมีลมออกมากเป็นกุ่มลม (puff of air)

2. ระเบิดเสียง /p/ ออกมากเบา ๆ ไม่นักถึงกับมีกุ่มลม เสียง /p/ แบบนี้จะเกิดตามหลังเสียง /s/ ทุกตัวแห่ง อาทิ spin [spɪn], spirit [spɪrɪt], despot [dɛspɔt], respond [rɪspɔnd] หรือเสียง /p/ ในตัวแห่งต้นพยางค์ที่ไม่ได้รับเสียงเน้นหนัก ซึ่งอาจเป็นพยางค์ unstressed หรือ weak stress อาทิ teapot [t'ɪpat], mopper [mɒpə] เสียง /p/ ที่ระเบิดเบา ๆ ในลักษณะไม่มีลมเป็นกุ่ม เรียกว่า *unaspirated* ใช้สัทอักษร [p]

3. ไม่มีการระเบิดของเสียง /p/ ได้แต่กักลมไว้ทั่วผิวปากในขณะที่เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือนใช้สัทอักษร [p̚] เรียกว่า *unreleased* เสียง /p/ ในลักษณะนี้จะเกิดเมื่อ /p/ มีเสียงพยัญชนะอื่นตามมา การออกเสียง /p/ จึงทำในลักษณะกักลมไว้ทั่วผิวปากเท่านั้น อาทิ shipyard [ʃɪp̚'jɑːrd], stepson [stɛp̚'sən], chipmunk [tʃɪp̚-mʌŋk]

เสียง /p/ ในตัวแห่งท้ายคำจะออกเสียงได้ทั้ง 3 ลักษณะ คือ [p'], [p] และ [p̚]  
เสียง /p/ เกิดทั้ง 3 ตัวแห่ง คือ ต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

ตัวอย่างเสียง /p/ ทั้ง 3 ตัวแห่ง

ตัวแห่งต้นคำ (initial)	ตัวแห่งกลางคำ (middle)	ตัวแห่งท้ายคำ (final)			
pit	/pit/	report	/rɪp̚rɔ:t/	rope	/rop/
pat	/pæt/	apple	/æpəl/	trip	/trɪp/
port	/pɔ:t/	lipstick	/lɪp̚stɪk/	tap	/tæp/
pull	/pʊl/	repeat	/rɪp̚rɪt/	top	/tap/

เสียง /p/ ในตัวแห่งหน้าสุดของคำจะมีกุ่มลมออกมากอย่างมาก จึงออกเสียงเป็น [p'] อาทิ [p'] ในคำ pit จะออกเสียง [p' ɪt]

เสียง /p/ สะกดด้วยอักษรต่างๆ ดังนี้

“p” : pop /pɒp/, lap /læp/, people /piːpəl/

“pp” : happy /hæpi/, apple pie /æpəlpai/

“ph” : shepherd /ʃɛfərd/

เสียง /p/ ที่มีตัวสะกดแต่ไม่ออกเสียง (consonant loss) อาทิ psalm /sam/, pseudo /súðo/, pneumonia /n(y)umónyə/, psychology /saɪkáλəjí/

### ฝึกออกเสียง /p/ ทั้ง 3 แบบ คือ [p'], [p] และ [p̚] ในคำต่อไปนี้

	[p']		[p]		[p̚]
apply	[əp'laɪ]	amplify	[æmpləfaɪ]	chipmunk	[tʃɪpməŋk]
comply	[kəmp'lái]	copper	[k'ápə]	corruption	[k'ərəp'sən]
compliant	[kəmp'láiənt]	correspond	[k'ɔrəspánd]	hoopskirt	[húpskért]
depart	[dérp'árt]	despot	[déspət]	interruption	[ɪnterərp̚sən]
impart	[imp'árt]	fishpond	[fíšpánd]	reptile	[réptail]
imply	[imp'lái]	homespun	[hómspən]	shipyard	[ʃíp'yard]
improper	[imp'rápə]	mopper	[mápə]	snapshot	[snæp'sat]
reply	[rɪp'lái]	respond	[rís pánd]	soapbox	[sóp'bák's]
superb	[sup'rób]	spun	[spən]	stepson	[stép'sən]
supply	[səp'lái]	superstar	[súpəstar]	stopwatch	[stáp'wač]

เสียง /b/ สะกดด้วย “b” และ “bb” อาทิ grab /græb/ และ bubble /bʌbəl/

เสียง /b/ เกิดได้ 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งต้นคำ ตำแหน่งกลางคำ และตำแหน่งท้ายคำ

ตำแหน่งต้นคำ (initial)	ตำแหน่งกลางคำ (middle)	ตำแหน่งท้ายคำ (final)
beard /bɜːrd/	drumbeat /drúmbéit/	crab /kræb/
bluebeard /blú'bɜːrd/	rebuilt /rɪbúlt/	lab /læb/
beneath /bénéθ/	membrane /mémbrén/	minilab /mínilæb/
bootlick /bútlik/	obtain /əbtén/	taxicab /tæk'sikæb/

## ตัวสะกด “b” ที่ไม่ออกเสียงมีในคำต่อไปนี้

1. เมื่อสะกดคู่กับ “m” → “mb” จะออกเสียง /m/ เท่านั้น ไม่ออกเสียง /b/ bomb /bæm/, comb /kɒm/, climb /klaim/, dumb /dəm/, thumb /θəm/, bombing /báməŋ/, plumber /plámə/, succumb /səkəm/

2. เมื่อสะกดคู่กับ “t” → “bt” จะออกเสียง /t/ เท่านั้น ไม่ออกเสียง /b/ debt /det/, doubt /daʊt/, subtle /sətəl/

เสียง /p/ ในตัวແນ່ງທ້າຍคำ อาทิ lip อาจออกเสียงได้ทั้ง 3 แบบคือ [lɪp'], [lɪp] และ [lɪp^]

เสียง /b/ ออกเสียง voiced unaspirated stop ทุกตัวແນ່ງ ยกเว้น ในตัวແນ່ງທ້າຍ สุดของคำ ลักษณะความเป็นเสียงໂມazoleจะลดน้อยลง คือ จะออกเสียงเป็น devoiced แต่จะต้องออกเสียง /b/ ด้วยเสมอ เพราะจะแตกต่างจากเสียง /p/ ซึ่งอาจจะทำเสียงอุบได้ อาทิ lab กับ lap

## การออกเสียงพยัญชนะกู้ม stops แบบกักลมไว้ (unreleased)


เสียงพยัญชนะ voiceless stops /p/, /t/, /k/ เมื่อยุ่หน้าเสียงพยัญชนะอื่นจะออกเสียงเป็นเสียงอุบ (unreleased) โดยเฉพาะหน้าเสียง stops ด้วยกัน อาทิ popcorn [p'ærkɔrn] และ kickback [k'ɪkbaek] ลักษณะตั้งกล่าวจะเกิดกับเสียงพยัญชนะ voiced stops ([b], [d], [g]) เช่นเดียวกัน อาทิ เสียง /b/ ในคำ labcoat [laebkot], madman [mæd'mæn], และเสียง /g/ ในคำ rugby [rʌg'bɪ]

เสียงพยัญชนะกู้ม stops ทั้งเสียงໂມazoleและໂມazole มักจะออกเสียงเป็นเสียงอุบ (unreleased) เมื่อเกิดในตัวແນ່ງທ້າຍคำ และเป็นเสียงທ້າຍสุดในการพูดแต่ละครั้ง (utterance-final หรือ pause) อาทิ ในประโยค She wore a labcoat. จะออกเสียงคำ labcoat เป็น [laeb'kot^]

เสียง /t/ voiceless alveolar stop

เสียง /d/ voiced alveolar stop

### วิธีเปล่งเสียง



/t, d/

ใช้ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกกับลมไว้ชั่วขณะหนึ่ง แล้วปล่อยให้ลมระเบิดออกทางช่องปาก ในขณะที่เปล่งเสียง /t/ จะไม่มีการสั่นสะเทือนที่เส้นเสียง และเส้นเสียงจะสั่นสะเทือนเมื่อเปล่งเสียง /d/

เสียง /t/ จะเปล่งได้ 3 ลักษณะ เช่นเดียวกับเสียง /p/

1. มีลมระเบิดออกมาเป็นกลุ่มลม (aspirated) เมื่อเสียง /t/ เกิดในตัวแห่งต้นค่า ออาทิ teacher [t'ɪ:tʃə], teenage [t'ɪ:neɪdʒ] หรือเมื่อเสียง /t/ เกิดในตัวแห่งต้นพยางค์ที่มีการลงเสียงเน้นหนัก ออาทิ entire [ɪnt'ɜ:t], guitar [gə:t'ɜ:t] สทอคชาระใช้สัญลักษณ์ [t̚] เพื่อแสดงการระเบิดอย่างแรงจนมีลมออกมากลุ่มลม

2. ระเบิดเสียง /t/ ออกมาเบา ๆ ไม่นำถึงกับมีกลุ่มลม เสียง /t/ แบบนี้จะเกิดตามหลังเสียง /s/ ทุกตัวแห่ง ไม่ว่าจะเป็นพยางค์ที่ลงเสียงเน้นหนักหรือไม่ก็ตาม ออาทิ still [stɪ:l], freestyle [frɪ'staɪl], justify [dʒʌstɪ'fɔɪ] หรือเสียง /t/ ในตัวแห่งต้นพยางค์ที่ไม่ได้รับเสียงเน้นหนัก ซึ่งอาจเป็นพยางค์ unstressed หรือ weak stress ออาทิ hearted [hɑ:tɪ:tɪd], patriot [p'ætriə:t] เสียง /t/ ที่ระเบิดเบา ๆ ในลักษณะที่ไม่มีลมเป็นกลุ่ม เรียกว่า un aspirated ใช้สทอคชาร [t̚]

3. ไม่มีการระเบิดของเสียง /t/ ได้แต่กักลมไว้ที่ปลายลิ้นกับปุ่มเหงือกในขณะที่เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน ใช้สทอคชาร [t̚] เรียกว่า เสียงอุบ (unreleased) เสียง /t/ ในลักษณะนี้จะเกิดเมื่อ /t/ นำหน้าเสียงพยัญชนะอื่น การออกเสียง [t̚] จึงทำในลักษณะกักลมไว้ที่ปลายลิ้นกับปุ่มเหงือก โดยไม่ปล่อยให้มีการระเบิดของลม ออาทิ เสียง [t̚] ในคำ postbox [p'ɒst'bɑ:k], shortcut [skɔ:t'kæ:t], outline [aʊt'laɪn] เป็นต้น

เสียง /t/ ในตัวแหน่งท้ายคำจะออกเสียงได้ทั้ง 3 ลักษณะ คือ [t'], [t] และ [t̪]

เสียง /t/ เกิดทั้ง 3 ตัวแหน่ง คือ ตัวแหน่งต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

ตัวแหน่งต้นคำ (initial)		ตัวแหน่งกลางคำ (middle)		ตัวแหน่งท้ายคำ (final)	
trim	/trɪm/	goatskin	/gɔtskɪn/	rust	/rəst/
today	/tədeɪ/	hometown	/hɔmtaʊn/	handprint	/hændprɪnt/
tinfoil	/tɪnfɔɪl/	butterfly	/bʌtəflaɪ/	fanlight	/fænlایٹ/
tollway	/tɔlweɪ/	videotape	/vɪdiotep/	dialect	/dɪəlekt/

เสียง /t/ สะกดด้วยอักษรต่างๆ ดังนี้

“t” tin /tɪn/, mat /mæt/, pity /pɪti/

“tt” better /bɛtər/, pattern /pætən/

“th” Thomas /tɒməs/, Thames /tɛmz/, Thailand /tāilənd/

เสียง /t/ ที่มีตัวสะกดแตกไปออกเสียง ได้แก่ เสียง /t/ ในคำต่อไปนี้

castle /kæsləl/, bristle /brɪsləl/, hasten /hæstən/, nestle /nɛsləl/, often /'ofən/, /'fən/, /'ftən/, pestle /pɛsləl/, soften /sɔfən/, whistle /hwɪsləl/, wrestle /rɛsləl/

เสียง /t/ ที่สะกด “t” ร่วมกับพยัญชนะอื่นและจะออกเสียง /t/ เพียงเสียงเดียว

“-bt” doubt /daʊt/, debt /det/

“pt” pteridine /tərədɪn/, ptisan /tɪzən/, receipt /rɪsɪpt/

“-ght” light /laɪt/, bought /bɔt/, taught /taʊt/

เสียง /t/ ที่สะกดด้วย “ed” ท้ายคำกริยาเมื่อแสดงอัตลักษณ์ (จะกล่าวถึงร่วมกับเสียง /d/)

ฝึกออกเสียง /t/ ทั้ง 3 แบบ คือ [t'], [t] และ [t̪] ในคำต่อไปนี้

[t']		[t]		[t̪]	
atonic	[et'ɑnɪk]	astride	[əstrɪd]	artwork	[ɑrt'wərk]
electronic	[ɪlekt'rɑnɪk]	butterfly	[bʌtəflaɪ]	courtyard	[k'ɔrt'yard]
guitar	[gət'ɑr]	certify	[sərtəfaɪ]	dateline	[dét'lain]
intensify	[ɪnt'ensəfaɪ]	distrust	[distrəst]	nightclub	[náit'kləb]

[t̪]		[t]		[t̪̄]	
retard	[rɪt̪'ərd]	gentile	[dʒɛnt̪aɪl]	outskirt	[aʊt̪'skərt]
retirant	[rɪt̪'ərɪrənt̪]	hilltop	[hɪlt̪ap]	paintbrush	[p'ēnt̪'brəʃ]
sitar	[sɪt̪'ār]	rent-a-car	[rɛnt̪əkar]	postbox	[p'ɒst̪'baks]
titanic	[t̪'aɪt̪'ænɪk]	stumble	[st̪əmbəl]	shortcut	[ʃɔ:t̪'kət̪]
Teutonic	[t̪' (y)ut̪'ænɪk]	testify	[t̪'ɛst̪əfaɪ]	sweetheart	[swit̪'hart̪]

### การออกเสียง alveolar flap และ alveolar stop

เสียง flap เป็นประเภทของเสียงพยัญชนะที่เกิดขึ้นโดยการใช้อวัยวะหนึ่งแตะกับอีก อวัยวะหนึ่งอย่างรวดเร็ว (โดยมีการสั่นสะเทือนที่เส้นเสียงด้วย) อาทิ การเปล่งเสียง /t/ ในคำ very ซึ่งเป็นการเปล่งเสียง /t/ โดยใช้ปลายนิ้นกระดกแตะปุ่มเหือกอย่างรวดเร็วที่เรียกว่า flapped /t/ <sup>1</sup>

การออกเสียง /t/ ในตัวแหน่งกลางระหว่างสระของช้าอเมริกันจะมีลักษณะแตกต่าง จากช้าอังกฤษ กล่าวคือ เสียง /t/ ในตัวแหน่งกลางระหว่างสระในคำ latter และ writer ช้าอเมริกันจะออกเสียง /t/ คล้ายกับเสียง /d/ ในคำ ladder และ rider ตามลำดับ เสียง /t/ ในตัวแหน่งนี้จะเรียกว่า flapped /t/ หรือ voiced /t/ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เสียง /t/ ที่ตามหลัง stressed vowel และอยู่หน้าพยางค์ที่เป็น unstressed syllable จะออกเป็น /t/ ประเภท flap

คู่คำต่อไปนี้ ช้าอเมริกันส่วนใหญ่จะออกเสียง /t/ และ /d/ คล้ายกัน

caddy – catty              bidder – bitter              ladder – latter

เสียง /d/ สะกดด้วย “d” และ “dd” อาทิ dim /dɪm/, dad /dæd/, paddle /pædəl/ เสียง /d/ ที่มีตัวสะกดแต่ไม่ออกเสียงไม่มี ยกเว้น ในกรณีที่มีเสียงพยัญชนะติด

<sup>1</sup> flapped /t/ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ tap /t/ แต่จะต่างกันที่ flapped /t/ ปลายลิ้นจะแตะปุ่มเหือกและกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว

กันหลายเสียง (3 เสียง) และ /d/ อู้ในตัวแห่งกลาง เสียง /d/ อาจไม่ออกเสียงได้ อาทิ handkerchief อาจออกเสียง /hæŋkər'chief/<sup>1</sup> หรือ handsome /hænd'səm/

### ตัวสะกด “d” ตามด้วย “j” ในคำต่อไปนี้จะไม่ออกเสียง (consonant loss)

adjacent	/ədʒ'ɛnt/	adjunct	/ædʒ'ʌŋkt/
adjourn	/ədʒ'ɜrn/	adjust	/ədʒ'ʊst/
adjudge	/ədʒ'ʌdʒ/		

และ “d” ในคำต่อไปนี้จะเป็น digraph ร่วมกับ “g” ออกเสียงเป็น /ʒ/

budget /bədʒət/ ledger /'ledʒər/ pidgin /pɪdʒɪn/

### เสียง /d/ เกิดทึ้ง 3 ตำแหน่ง ทึ้งตำแหน่งต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

ตำแหน่งต้นคำ (initial)	ตำแหน่งกลางคำ (middle)	ตำแหน่งท้ายคำ (final)
delay /dɪl'eɪ/	headache /'hedeɪk/	ahead /ə'hed/
doorway /dɔːrweɪ/	disdain /dɪsdeɪn/	baldhead /'bɔːlhed/
dramatic /drə'mætɪk/	ordain /'ɔːrdéɪn/	nomad /'nɒmæd/
dinnerware /dɪ'nəswær/	granddad /græn'dæd/	slugabed /'slægəbed/

การออกเสียงปัจจัย -ed ท้ายศักริยาที่แสดงอัตถภาพ

คำกริยาในภาษาอังกฤษปัจจุบัน จะแสดงอัตถภาพ 2 แบบ คือ การเปลี่ยนแปลงเสียงสะท้อนในคำ ที่เรียกว่า *irregular verb* อาทิ ride /raɪd/ จะแสดงอัตถภาพตัวยูป rode ออกเสียง /rod/ หรือ ring /rɪŋ/ จะมีรูปอัตถภาพ คือ rang ออกเสียง /ræŋ/

คำกริยาอีกกลุ่มนึงเรียกว่า *regular verb* เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด คำกริยาในกลุ่มนี้จะแสดงรูปอัตถภาพตัวยการเดิมปัจจัย -ed ท้ายคำกริยาและเนื่องจากคำกริยาที่นี่ เป็นกลุ่มที่แสดงอัตถภาพด้วยเสียง dental suffix มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยภาษาอังกฤษ

<sup>1</sup> คำ handkerchief พยางค์แรกออกเสียง /hæŋk-/ เพราเสียง /ŋ/ เติมเกิดการสมกองกสินทางฐานกรณ์กับเสียง /k/ ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดฐานเพดานย่อน (velum) เสียง /k/ จึง assimilate เสียง /ŋ/ ให้มีฐานกรณ์เดียวกันกับ /k/ คือ /ŋ/

ในรากในศตวรรษที่ 5 จนมาถึงปัจจุบันประมาณ 1,500 ปี การแสดงอ็ตติกาลของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มเยอรมันนิก (Germanic) ที่ยังคงแสดงอ็ตติกาลด้วยเสียง dental suffix /t/, /d/ และ /ð/ (BE ออกเสียง /ɪd/)

ปัจจัย -ed จะออกเสียง /t/ หรือ /d/ หรือ /ð/ ตามกฎต่อไปนี้

1. เมื่อคำกริยาเดินปัจจัย -ed เพื่อแสดงอ็ตติกาล จะออกเสียง /t/ หากสัทศาสตร์จะออกเสียงเป็น aspirated /t/ คือ [tʰ] เมื่อ -ed เดินท้ายคำกริยาที่มีเสียงท้ายสุดเป็นเสียงพยัญชนะอะโอมะ หรือพยัญชนะเสียงไม้ก้อง (voiceless) ยกเว้นเสียง /t/

เสียงพยัญชนะอะโอมะ ได้แก่ เสียง /p/, /k/, /f/, /θ/, /χ/, /s/ และ /ʃ/

ฝึกออกเสียง -ed เป็น /t/ ท้ายคำกริยาต่อไปนี้

dropped	/drapt/	/-pt/	preached	/pričt/	/-čt/
stopped	/stapt/		switched	/swičt/	
attacked	/ətækkt/	/-kt/	discussed	/diskést/	/-st/
provoked	/prəvɔkt/		promised	/práməst/	
laughed	/læft/	/-ft/	pushed	/pušt/	/-št/
coughed	/kɔft/		finished	/fińišt/	

2. เมื่อคำกริยาเดินปัจจัย -ed เพื่อแสดงอ็ตติกาลจะออกเสียง /d/ เมื่อ -ed เดินท้ายคำกริยาที่เป็นเสียงพยัญชนะอะโอมะหรือเสียงก้อง (voiced) ยกเว้น เสียง /d/ หรือเดิน -ed ท้ายคำที่มีเสียงท้ายสุดเป็นเสียงสรระ

2.1 ฝึกออกเสียง -ed เป็น /d/ ในคำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียงสรระ

prayed	/pred/ -- /-e + d/	cried	/kraíd/ -- /-ai + d/
allowed	/ələwd/ -- /-au + d/	bowed	/baud/ -- /-au + d/
followed	/fálod/ -- /-o + d/	employed	/implárid/ -- /-oi + d/

2.2 ฝึกออกเสียง -ed เป็น /d/ ท้ายคำกริยาที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะเสียงอะโอมะ ซึ่งได้แก่ เสียง /b/, /g/, /v/, /ð/, /χ/, /z/, /č/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/ ยกเว้น เสียง /d/

grabbed	/græbd/	} /-bd/	rouged	/ružd/	} /-žd/
stabbed	/stæbd/		garaged	/gəræžd/	
begged	/begd/	} /-gd/	claimed	/klemd/	} /-md/
pegged	/pegd/		climbed	/klaimd/	
believed	/bəlɪvd/	} /-vd/	assigned	/əsaind/	} /-nd/
observed	/əbzərvd/		threatened	/θretned/	
bathed	/beðd/	} /-ðd/	belonged	/biłŋd/	} /-ŋd/
clothed	/kloðd/		longed	/lɔŋd/	
judged	/jəjd/	} /-jd/	controlled	/kəntrɔld/	} /-ld/
arranged	/ərənɔd/		enrolled	/inrɔld/	
raised	/rezd/, /-zd/	} /-zd/	covered	/kəvərd//	} /-rd/
criticized	/krɪtəsaɪzd/		ensured	/ɪnʃɜːrd/	

2.3 คำกริยาที่มีเสียงท้ายสุดเป็นเสียง /t/ หรือ /d/ อู้ดแล้ว เมื่อเติมปัจจัย -ed แสดงความเป็นอดีตกาล ให้เติมเสียงสระที่เกิดในพยางค์เน้นเบา (weak หรือ unstressed) คือ เสียง /ə/ (BE ใช้เสียง /ɪ/) ก่อนเติมเสียง dental suffix ซึ่งจะเป็นเสียง /d/ ( เพราะตามหลังเสียงสระซึ่งเป็นเสียงໂpixະ จึงต้องเป็นเสียง /d/ ไม่ใช่ /t/ )

จงสรุปได้ว่า ถ้าเสียงท้ายสุดของคำกริยาเป็นเสียง /t/ หรือ /d/ ปัจจัย -ed ที่แสดงอดีตกาลจะออกเสียง /əd/ (BE และบางภาษาถิ่นในสหรัฐอเมริกาออกเสียง /ɪd/ )

ฝึกออกเสียง -ed เป็น /əd/ ท้ายคำกริยาที่มีเสียงท้ายสุดเป็น /t/ หรือ /d/  
เสียง [-təd] (ออกเสียง /t/ เป็น unaspirated [t])

accepted	/əksɛptəd/	neglected	/nɪglɛktəd/
adopted	/adəptəd/	operated	/əp(ə)rətəd/
arrested	/ərəstəd/	predicted	/prɪdfɪktəd/
assisted	/əsɪstəd/	presented	/prɪzɛntəd/
collected	/kəlɛktəd/	prevented	/prɪvɛntəd/
connected	/kənɛktəd/	twisted	/twɪstəd/

**เสียง /-təd/ (ออกเสียง /t/ เป็น unaspirated [t])**

corrected	/kərktəd/	voted	/vɒtəd/
expected	/ɪkspɛktəd/	wetted	/wɛtəd/

**เสียง /-dəd/**

attended	/ətəndəd/	included	/ɪnkludəd/
avoided	/əvɔɪdəd/	landed	/lændəd/
conceded	/kənsɪdəd/	recommended	/rekəmendəd/
concluded	/kənkludəd/	recorded	/rɪkɔːrdəd/
decided	/dɪsədɪdəd/	scolded	/skɔːldəd/
defended	/dɪfəndəd/	surrounded	/sərəndəd/
demanded	/dɪməndəd/	waded	/wədəd/
faded	/fedəd/	yielded	/yildəd/

**การออกเสียง -ed ท้ายคำคุณศัพท์**

คำคุณศัพท์ที่สะกดด้วย -ed ท้ายคำ อาทิ naked, sacred, kindred, learned, beloved หรือคำคุณศัพท์ที่มีการสร้างคำจากคำนาม + -ed เป็นชนิดของคำให้เป็นคำคุณศัพท์ อาทิ

คำนาม		คำคุณศัพท์
age + ed		aged
crook + ed		crooked
jag + ed		jagged
leg + ed		legged
rag + ed		ragged
rug + ed		rugged
wick + ed		wicked
wretch + ed		wretched

คำคุณศัพท์ทั้ง 2 ประเภทนี้ จะออกเสียง -ed เป็น /əd/

ฝึกออกเสียงคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยางค์ -ed ต่อไปนี้

aged	/eɪdʒəd/	}	aged man	/eɪdʒədmæn/
beloved <sup>1</sup>	/bɪləvəd/		beloved mother	/bɪləvədmʌðə/
crooked	/krʊkəd/		crooked road	/krʊkədrəd/
jagged	/jægəd/		jagged rocks	/jægədræks/
kindred	/kɪndrəd/		kindred language	/kɪndrədlæŋgwɪʃ/
legged	/lɛgəd/		long-legged animal	/lɔːŋlɛgədənəməl/
naked	/nɛkəd/		naked child	/nekədčaɪld/
ragged	/rægəd/		ragged beggar	/rægədbɛgə/
rugged	/rʌgəd/		rugged face	/rʌgədfɛs/
sacred	/sækrəd/		sacred song	/sækrədsong/
wicked	/wɪkəd/		wicked gleam	/wɪkədgliːm/
wretched	/rečəd/		wretched people	/rečədpipəl/

คำคุณศัพท์บางคำจะมีรูปเดียวกับ past participle ของคำกริยา อาทิ “has aged” ในประโยค She *has aged* since her illness. หรือ “has learned” ในประโยค He *has learned* his lesson. “aged” และ “learned” จะต้องออกเสียง /eɪd/ และ /lərnd/ ตามลำดับ

เสียง /k/ voiceless velar stop

เสียง /g/ voiced velar stop

วิธีเปล่งเสียง



/k, g/

<sup>1</sup> beloved ถ้าใช้เป็นคำนาม The beloved จะออกเสียง “-ed” เป็นเสียง /d/ คือ /bɪləvd/

ยกลิ้นส่วนหลังให้แตะเพดานอ่อน (soft palate or velum) กักลมไว้ชั่วขณะหนึ่ง แล้วปล่อยให้มีระเบิดออกหางซองปาก ในขณะที่เปล่งเสียง /k/ จะไม่มีการสั่นสะเทือนที่เส้นเสียง และเส้นเสียงจะสั่นสะเทือน เมื่อเปล่งเสียง /g/ เสียง /g/ เมื่อเกิดในตำแหน่งท้ายสุดของคำ อาทิ bag, log จะต้องออกเสียง /g/ แต่ความสั่นสะเทือนของเส้นเสียงจะลดน้อยลง (devoiced) ลักษณะของริมฝีปากจะเปลี่ยนแปลงไปตามเสียงสารที่อยู่ติดกับเสียง /k/, /g/ (อาจจะอยู่หน้าหรือหลัง) ริมฝีปากจะกักลมเมื่อออกเสียง cook /kʊk/ และจะเห็นได้ด้วยเมื่อออกเสียง bag /bæg/ เป็นต้น

เสียง /k/ จะเป็นไตรัศก์ 3 ลักษณะ เช่นเดียวกับเสียง /p/ และ /t/

1. มีลมระเบิดออกมานเป็นกุ่มลม (aspirated) เมื่อเสียง /k/ เกิดในตำแหน่งต้นคำ อาทิ kill /k'ɪl/, cook /k'ʊk/ และ choir [k'wɔɪr] หรือเมื่อเสียง /k/ เกิดในตำแหน่งต้นพยางค์ที่มีการลงเสียงเน้นหนัก แต่ต้องไม่ตามหลังเสียง /s/ อาทิ account [ək'əʊnt], aquatic [ək'wɔ:tɪk] สักท้อกษรจะใช้สัญลักษณ์ [k'] เพื่อแสดงการระเบิดอย่างแรงจนมีลมออกมานเป็นกุ่มลม

2. ระเบิดเสียง /k/ ออกมานเบาๆ ไม่มากถึงกับมีกุ่มลม เสียง /k/ แบบนี้จะเกิดตามหลังเสียง /s/ ทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นพยางค์ที่ลงเสียงเน้นหนักหรือไม่ก็ตาม อาทิ skill [skɪl], discuss [dɪskə:s], mascot [mæskə:t] หรือเสียง /k/ ในตำแหน่งต้นพยางค์ที่ไม่ได้รับเสียงเน้นหนัก (unstressed syllable) อาทิ acrobat [ækrəbə:t], barbecue [bærbɪkju:] เสียง /k/ ที่ระเบิดแต่เพียงเบาๆ และไม่มีกุ่มลมเรียกว่า unaspirated /k/ ใช้สักท้อกษร [k]

3. ไม่มีการระเบิดของเสียง /k/ ได้แต่กักลมไว้ที่ลิ้นส่วนหลังกับเพดานอ่อน ในขณะที่เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน ใช้สักท้อกษร [k̚] เรียกว่า เสียงอุบ (unreleased) เสียง [k̚] นี้จะเกิดเมื่อเสียง /k/ นำหน้าเสียงพยัญชนะอื่น การออกเสียง [k̚] จึงทำในลักษณะกักลมไว้ที่ลิ้นส่วนหลังกับเพดานอ่อน โดยไม่ปล่อยให้มีการระเบิดของลม อาทิ เสียง [k̚] ในคำ picnic [p'ɪk̚ɪk], necktie [nɛk̚taɪ], และ lakeside [leɪk̚saɪd] เป็นต้น

เสียง /k/ ในตัวแหน่งท้ายคำจะออกเสียงได้ทั้ง 3 ลักษณะ คือ [k'], [k] และ [k"]

เสียง /k/ เกิดทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

ตัวอย่างเสียง /k/ ทั้ง 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งต้นคำ (initial)	ตำแหน่งกลางคำ (middle)	ตำแหน่งท้ายคำ (final)			
kidnap	/kɪdnæp/	audiocassette	/ədiokəsɛt/	biotech	/baɪotek/
kleenex	/klɪneks/	handicap	/hændɪkæp/	bodycheck	/bɒdiček/
commence	/kəməns/	sexual	/sɛkʃwəl/	cookbook	/kʊkbuk/
quartet	/kwɔ:tət/	teakwood	/tɪkwud/	energetic	/enədʒētik/

เสียง /k/ สะกดด้วยอักษรต่างๆ ดังนี้

“k” king /kɪŋ/, clocklike /klɑ:klaɪk/, bike /baɪk/

“c” come /kəm/, conclude /kənklúd/, music /myúzɪk/

“cc” account /əkəunt/, accord /əkɔ:rd/, accordion /əkɔ:rdiən/

“ch”<sup>1</sup> chord /kɔ:d/, anchor /æŋkə/, stomach /stəmæk/

“ck” block /blæk/, checklist /čeklist/, quick /kwɪk/

“q”<sup>2</sup> queen /kwin/, request /rɪkwɛst/, opaque /opék/

“x” extra /ɪkstrə/, mixture /mɪksচə/, box /baks/

ตัวสะกด “k” ที่ไม่ออกเสียง ได้แก่ ตัวสะกด “kn-” ในตัวแหน่งต้นพยางค์ คำที่สะกดด้วย “kn-” ในตัวแหน่งหน้าคำหรือหน้าพยางค์ เสียง /k/ จะหายไป จะออกเสียงนาลิก /n/ เท่านั้น<sup>3</sup>

<sup>1</sup> คำที่สะกดด้วย “ch” ออกเสียง /k/ ในภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นคำอิมจากภาษากรีก

<sup>2</sup> คำที่สะกดด้วย “q” ออกเสียง /k/ ในภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นคำอิมจากภาษาฝรั่งเศสหรือลาติน

<sup>3</sup> เป็นที่น่าสังเกตว่า พยัญชนะเสียงที่เกิดจากฐานเพดานอ่อน /g/ และเป็นเสียง oral และเกิดร่วมกับเสียงนาลิก /n/ ในตัวแหน่งหน้าสระ เสียง oral จะหายไป จะเหลือเสียงนาลิก อาทิ ghat /næt/ หันมอง-เดียว กับเสียงนาลิก /m/ และ oral /b/ ในตัวแหน่งท้ายพยางค์ เสียง oral /b/ จะหายไป อาทิ comb /kom/

knack	/næk/	knag	/næg/	knaps	/næps/
knit	/nit/	knead	/nid/	knee	/ni/
kneel	/nil/	knob	/nab/	know	/no/
knitting	/nɪtɪŋ/	knowledge	/náliŋ/	knuckle	/nákəl/

### ฝึกออกเสียง /k/ ทั้ง 3 แบบ คือ [k'], [k] และ [k-] ในคำต่อไปนี้

	[k']		[k]		[k-]
across	[ək'rɔ:s]	acrobat	[ækrəbæt]	blackbird	[bla:k'bərd]
accuse	[ək'yúz]	apricot	[æprəkət]	backyard	[ba:k'yard]
compliment	[kámplément]	asccribe	[əskráib]	brickwork	[brík'wərk]
conclude	[k'ənk'lúd]	barbecue	[bárbi:kyu]	bookshop	[buk'sap]
condense	[k'əndéns]	democrat	[déməkræt]	construct	[k'ənstrékt]
corpus	[k'ór:pəs]	discuss	[dís:kəs]	fluxion	[flók'sən]
double cross	[dəbəlk'rɔ:s]	occupy	[ókyəpəi]	jackpot	[jæk'pat]
include	[ɪnk'lúd]	mascot	[mæskət]	ticktock	[t'ík'tak]
quell	[k'wel]	pocketknife	[p'ákətnaif]	suction	[sók'sən]
secure	[sík'yúr]	underskirt	[əndə:skárt]	weak-minded	[wik'máiindéd]

### เสียง /g/ สะกดด้วยอักษรต่อไปนี้

“g” glad /glæd/, gallant /gəlænt/, gain /gen/, gold /gold/, gigantic /jágæntik/, big /bɪg/

“gg” giggle /gɪggl/, smuggle /smágəl/, struggle /strágəl/

“ng” เมื่อ “g” เกิดคู่กับ “g” ในตำแหน่งกลางคำ จะออกเสียง “ng” เป็น /ŋg/ (ตัวไม่ตามด้วยปัจจัยที่ทำหน้าที่ทางไวยากรณ์ -er, -ing, -ed เป็นต้น) อาทิ hunger /hʌŋgə/, jungle /jʌŋgəl/, single /síŋgəl/

“x” คำในภาษาอังกฤษที่สะกดด้วย “x” จะออกเสียง /ks/ ตัวเกิดในตำแหน่งท้ายสุดของคำ

อาทิ lax /læks/, tax /tæks/, box /baks/, relax /rɪlæks/  
แต่ถ้า “x” เกิดในพยางค์แรกของคำ เกิดในพยางค์ “ex” จะออกเสียง /eks/, /ɪks/  
หรือ /egz/, /ɪgz/ ได้โดยดูจากเสียงที่ตาม -ex

- ถ้า ex- ตามด้วยเสียงพยัญชนะอโรมะ “ex” จะออกเสียง /eks/ หรือ /ɪks/  
exceed /ɪksɪd/, excel /ɪksɛl/, except /ɪksɛpt/  
exchange /ɪksɛnɛŋ/, /ɛksɛnɛŋ/, exclaim /ɪksklɛm/, exclude /ɪkskluːd/  
excuse (n.) /ɪkskjʊs/, excuse (v.) /ɪkskjʊz/  
expect /ɪkspɛkt/, expense /ɪkspens/, experience /ɪkspfriəns/  
expert /ɛkspərt/, extra /ɛkstrə/, extract /ɛkstrækt/
- ถ้า ex- ตามด้วยเสียงสระ หรือ /h/+ สระ (และ /h/ จะหายไป) “ex-” จะออกเสียง /ɪgz/ หรือ /egz/

exact /ɪgzaɛkt/, exaggerate /ɪgzaɛjəret/, executive /ɪgzɛk(y)ətɪv/, exhaust<sup>1</sup> /ɪgzɔːst/, exile /ɪgzaɪl/, exist /ɪgzɪst/  
exit /ɪgзət/, /ɛksət/, exotic /ɪgzátɪk/, exude /ɪgzud/  
ยกเว้น ถ้า ex- ตามด้วยเสียงสระ /ə/ ในพยางค์ที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก จะออกเสียง /ɪks-/ หรือ /ɛks-/ เช่น exercise /ɛksəsائز/

สะกด “g” เป็น digraph<sup>2</sup> รวมกับ “d” คือ “dg” ออกเสียงเป็น /ɟ/

อาทิ judge /dʒədʒ/, bridge /brɪdʒ/, budget /bɛdʒət/ เป็นต้น

อักษร “g” ในภาษาอังกฤษจะมีปัญหาในการออกเสียงสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ  
เป็นภาษาต่างประเทศ “g” ในคำบางคำจะออกเสียง /g/ แต่บางคำจะออกเสียง /ɟ/  
เมื่อ “g” อยู่หน้าสระ

แนวการออกเสียง “g” เป็น /g/ หรือ /ɟ/ จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางภาษา  
ศาสตร์ เมื่อจาก /g/ เป็นเสียงที่เกิดที่เพดานอ่อน และ /ɟ/ เกิดในต่าແน่งต่อจากปุ่ม  
เหวือก และหน้าเพดานแข็ง การเกิดของ “g” ใกล้กับสระหน้า (ยกเว้น /ə/) จะทำให้

<sup>1</sup> exhaust /ɪgzɔːst/ เกิดจากเสียง /h/ หายไป ex- จึงตามด้วยเสียงสระออกเสียงเป็น /ɪgz-/

<sup>2</sup> diagraph คือ การสะกดด้วยพยัญชนะ 2 รูป ให้เสียง 1 เสียง อาทิ “dg” /ɟ/ ในคำ bridge, “th” /θ/ ในคำ thin และ sh /ʃ/ ในคำ ship เป็นต้น

“g” เป็นเสียง /j/ และในทางตรงกันข้าม ถ้า “g” สะกดอยู่หน้าสระหลัง หรือ /ə/ หรือหน้าเสียง พยัญชนะ “g” จะออกเสียงเป็น /g/

เสียง /j/			
gee	/ji:/	gentle	/dʒentil/
gem	/jem/	gentle	/dʒentel/
gender	/dʒendə/	geology	/dʒeɔlədʒi/
gene	/jin/	George	/dʒɔrʒ/
general	/dʒenərəl/	germ	/dʒərm/
generate	/dʒenəret/	gesture	/dʒes처/
generous	/dʒenərəs/	gigolo	/dʒigəlo/
genetic	/dʒenetik/	gill	/dʒil/
genius	/dʒinjəs/	ginger	/dʒinjə/

เสียง /g/			
gaff	/gæf/	geese	/gis/ <sup>*2</sup>
gangster	/gæŋstə/	ghost	/gost/
galaxy	/gæləksi/	glad	/glæd/
gallery	/gæləri/	glance	/glæns/
game	/gem/	glass	/glæs/
garlic	/gárlík/	glue	/glu/
gas	/gæs/	go	/go/
gate	/get/	gold	/gold/
gay <sup>*1</sup>	/ge/	goat	/got/

<sup>1</sup> อาจเป็นแนวกรังๆ ว่า ถ้า “g” สะกดหน้า “a” จะออกเสียง /g/

<sup>2</sup> ยกเว้นเพราะ geese เป็นรูปพุพจน์ของคำอีกพจน์ goose “g” หน้าเสียง /i/ จึงออกเสียง /g/

การออกเสียง “g” หน้าสระหน้าเป็น /j/ และหน้าพยัญชนะหรือสระหลังออกเสียง เป็น /g/ จะเป็นเพียงแนวกรังๆ เท่านั้น มีคำที่ยกเว้นไม่เป็นไปตามแนวนี้ หรือบางคำจะ มีการสะกดトイเดิน “g” เข้าไปเพื่อให้ “g” ออกเสียง /g/ เช่น guilt /gɪlt/ คำบางคำ เป็นคำเลียนเสียงธรรมชาติ giggle ก็จะออกเสียง /gɪɡəl/ หรือเป็นคำยืม เช่น genre จะ ออกเสียง /ʒɜːnər/ และ gigot จะออกเสียง /ʒɪɡət/ หรือ /jɪɡət/<sup>1</sup>

### “g” ที่ไม่ออกเสียง (consonant loss)

เสียง /g/ จะไม่ออกเสียงในตำแหน่งต่อไปนี้

#### 1. เมื่อสะกดคู่กับ “n” ในตำแหน่งหน้าสระเสียง /g/ จะหายไป

gnarl	/nɑːrl/	gnash	/næʃ/	gnat	/næt/
gnaw	/nɔː/	gnome	/nɒm/	gnu	/nuː/

#### 2. เมื่อ “g” สะกดคู่กับ “m” หรือ “n” ในตำแหน่งท้ายคำ เสียง /g/ จะหายไป

sign	/saɪn/	reign	/raɪn/	align	/əlæɪn/
benign	/bɪnɪŋ/	design	/dɪzain/	diaphragm	/daɪəfræm/
paradigm	/pærədaɪm/	souvereign	/səv(ə)rən/, /səvən/		

### พยัญชนะเสียงเสียดแทรกหรือเสียดสี (Fricatives) มี 9 เสียง

เสียงเสียดแทรกโภษะ (voiceless fricatives) ได้แก่เสียง

/f/, /θ/, /s/, /š/ /h/

เสียงเสียดแทรกโภษะ (voiced fricatives) ได้แก่เสียง

/v/, /ð/, /z/, /ʒ/

<sup>1</sup> genre และ gigot เป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศส จึงออกเสียง “g” เป็น /ʒ/ เพราะคำในภาษา

อังกฤษจะไม่มีเสียง /ʒ/ ในตำแหน่งต้นคำ

เสียง /f/ voiceless labio-dental fricative

เสียง /v/ voiced labio-dental fricative

### วิธีเปลี่ยนเสียง



/f, v/

ยกตัวอย่างภาษาอังกฤษเสียงสีเบาๆ กับพื้นบน ในขณะที่เปล่งเสียง /f/ เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน และจะสั่นสะเทือนเมื่อเปล่งเสียง /v/ เสียง /v/ ในตัวหนังท้ายคำเส้นเสียงจะสั่นสะเทือนน้อยกว่าในตัวหนังต้นคำและกลางคำ

เสียง /f/ จะเกิดได้ทั้ง 3 ตัวหนัง คือ ตัวหนังต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

ตัวหนังต้นคำ (Initial)		ตัวหนังกลางคำ (middle)		ตัวหนังท้ายคำ (final)	
fastfood	/fæstfʊd/	buffalo	/bɒfəloʊ/	enough	/ɪnɔːf/
feature	/fiːtʃə/	outflow	/aʊtfloʊ/	handcuff	/hæn(d)kəf/
flea	/flɪ/	perfume	/pərfyʊm/	proof	/pruf/
fumble	/fʌmbəl/	spoonful	/spuːnfʊl/	soundproof	/saʊn(d)pruf/

เสียง /f/ สะกดด้วยอักษรต่อไปนี้

“f” famous /fēməs/, few /fyu/, handkerchief /hæŋkətʃəf/, perfect /pərfekt/, proof /pruf/

“-fe” life /laɪf/, housewife /haʊswaɪf/, wildlife /waɪldlaɪf/

“ff” cliff /klɪf/, stiff /stɪf/, daffodil /dæfədɪl/, effect /ɪfɛkt/, offense /əfɛns/

“-ffe” gaffe /gæf/, giraffe /dʒəræf/

“gh” cough /kɒf/, enough /ɪnɔːf/, tough /təf/, rough /rəf/

“ph” phantom /fæntəm/, pharmacy /fɑːrməsi/, phonetics /fənɛtɪks/, photograph /fətəgræf/, geographic /dʒiəgræfɪk/, hieroglyph /hɪərəglɪf/

## ฝึกออกเสียง /f/ ในคำต่อไปนี้

/f-/		/- f-/		/- f/	
fantasia	/fæntəzɪə/	alphabet	/ælfəbət/	behalf	/bɪhæf/
fireplace	/fایرپلے/	bedfellow	/bɛdfələʊ/	bookshelf	/bʊkʃelf/
footprint	/fوٹپرینٹ/	bullfinch	/bulfinچ/	calf	/kæf/
forehead	/fɔːrhed/	calfskin	/kæfskɪn/	elf	/elf/
freight	/fret/	confident	/kánfədənt/	giraffe	/jəraf/
French	/frenç/	daffodil	/dæfədɪl/	half and half	/hæfənhæf/
fresh	/freš/	fulfil (ll)	/fulfil/	herself	/hərsɛlf/
frustrate	/frəstret/	infrared	/ɪnfraరेट/	mooncalf	/mʌŋkæf/
phonograph	/fónəgræf/	offend	/əfēnd/	photograph	/fótəgræf/
photo	/fóto/	reflect	/riflɛkt/	telegraph	/teləgræf/

เสียง /v/ จะเกิดได้ทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง

ต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

ตำแหน่งต้นคำ (Initial)		ตำแหน่งกลางคำ (middle)		ตำแหน่งท้ายคำ (final)	
vacant	/vækənt/	every	/evri/	arrive	/ərəɪv/
vain	/ven/	heaven	/hevən/	behave	/bihɛv/
vessel	/vesəl/	travel	/trævəl/	believe	/belɪv/
valuable	/væl'yəbəl/	several	/sév(ə)rəl/	motive	/mɒtɪv/

## เสียง /v/ สะกดด้วยอักษรต่อไปนี้

“f” of /əv/, /av/

“v” van /væn/, villa /vílə/, vanilla /vənlíə/, beaver /bívə/, forever /fɔːrəvə/

“ve” five /faɪv/, hive /haɪv/, achieve /əčív/

“ph” nephew BE /nɛvju/, AE /nɛfyu/

“w” คำเริมจากภาษาเยอรมัน wunderkind /wúndəkínt/

## ฝึกออกเสียง /v/ ในคำต่อไปนี้

/v-/		/-v-/		/-v/	
vanilla	/vənílə/	aggravate	/ægrəvet/	after-shave	/æftəšev/
vamoose	/vəmú斯/	beaver	/bívə/	aggressive	/əgrésiv/
various	/váriəs/	devotee	/dəvətī/	expressive	/ɪksprésiv/
velar	/vílə/	drive-in	/dráivin/	enslave	/ɪnslév/
vessel	/vésəl/	endeavor	/ɪndévə/	grieve	/grív/
Vietnam	/vietnám/	forever	/fórévə/	microwave	/máikrəwəv/
violate	/víəlet/	never	/névə/	motive	/mótiv/
violin	/víolín/	nevertheless	/nəvəðəlēs/	shirtsleeve	/šírtslív/
volleyball	/vílebɔl/	overspread	/ovəspréd/	slave	/slev/
voyageur	/vɔјøžər/	receiver	/rísi̯və/	sleeve	/slív/

เสียง /θ/ voiceless Interdental fricative

เสียง /ð/ voiced interdental fricative

วิธีเปล่งเสียง



/θ, ð/

วางแผนลิ้นและขอบลิ้นให้สัมผัสถันข้างของฟันบน และปล่อยให้ลมเสียดแทรกออกมานะ ปลายลิ้นจะโผล่แทรกออกมาระหว่างฟัน ลักษณะของริมฝีปากจะชี้อยู่กับการเปล่งเสียงตรงที่ตามมา หรือเสียงตรงที่อยู่ข้างหน้า ในขณะที่เปล่งเสียง /θ/ เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน และจะสั่นสะเทือนเมื่อเปล่งเสียง /ð/

เสียง /θ/ และ /ð/ ในภาษาไทย ชาวไทยบางคนจะใช้เสียง /t/ แทน /θ/ อาทิในคำ three /θri:/ จะออกเสียง /tri/ และใช้เสียง /d/ แทน /ð/ อาทิ that /ðæt/ จะออกเสียงเป็น /dæt/ (คล้ายกับการออกเสียงของพวงนิโกรหรือ African American ใน

สหรัฐอเมริกา) ในทางตรงกันข้าม ชาวไทยบางคนจะออกเสียง /s/ ในภาษาไทย อารีค่า สอง สาม จะออกเสียงโดยใช้เสียง /θ/ เป็น /θວຖ/, /θາມ/ ซึ่งเป็นการออกเสียงภาษาไทย ที่ผิด

เสียง /θ/ และ /ð/ จะใช้ “th” สะกดเท่านั้น ทำให้เกิดปัญหาในการออกเสียง เพราะคนที่ไม่ใช้เจ้าของภาษาอังกฤษ (native tongue) จะไม่รู้ว่า “th” ในคำใดออกเสียง เป็น /θ/ หรือ /ð/ ได้แต่มีข้อสังเกตและแนวกว้าง ๆ รวมทั้งมีกฎเกณฑ์บางประเดิมที่จะบอกได้ว่า “th” ในส่วนใดของคำ และในคำประเภทใดที่ออกเสียงเป็น /θ/ หรือ /ð/

1. คำที่สะกดด้วย “th” ในตัวແນ່ງຕົນคำ หรือຕົນພຍາກສີ ແລະເປັນຄຳທີ່ມີຄວາມ-ໝາຍ (content words หรือ full words)<sup>1</sup> ອາທີ ຄໍານາມ ຄໍາກວິຍາ ຄໍາຄຸນສັພົກ ຄໍາກວິຍາ ວິເສດຖະໜົນ (ບາງຄໍາ) ຈະອຸກເລື່ອງ “th” ເປັນເສີຍ voiceless /θ/ ອາທີ thumb /θູມ/, thank /ທັກ/, thick /ທັກ/, through /ທຽບ/ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຄຳນາມ ຄໍາກວິຍາ ແລະ ຄໍາຄຸນສັພົກ

2. คำที่สะกดด้วย “th” ในตัวແນ່ງຕົນคำ หรือຕົນພຍາກສີ ແຕ່ເປັນຄຳທີ່ໄມ້ມີຄວາມ-ໝາຍໃນຕົວເອງ ດ້ວຍຄວາມໝາຍກີ່ມີນ້ອຍມາກ ຄໍາເຫຼັນນີ້ຈະທຳන້າທີ່ທຳງໄວຢາກຮົມ ອາທີ ຄໍາ ນ້ຳນ້ານ້ານ້າ ຄໍາສຽບພານາມ ຄໍາສັນຫານ ຄໍາກວິຍາວິເສດຖະໜົນບາງຄໍາ ໂລາ ຄໍາປະເທດນີ້ເວີກວ່າ function words หรือ ຄໍາທີ່ Henry Sweet ເວີກວ່າ form words ຄໍາເຫຼັນນີ້ຈະອຸກເລື່ອງ “th” ເປັນເສີຍ voiced /ð/ ອາທີ the /ðə/, that /ðæt/

ຕົວຢ່າງຄຳທີ່สะกดด้วย “th” ໃນຕົວແນ່ງຕົນຄຳອຸກເລື່ອງ /θ/ ແລະ /ð/

ຝຶກອຸກເລື່ອງ /θ/ ແລະ /ð/ ໃນຕົວແນ່ງຕົນຄຳຕ່ອໄປນີ້

/θ-/			
thank	/ທັກ/	thing	/ທິງ/
thankful	/ທັກຟຸಲ/	think	/ທິນກ/
thank you	/ທັກຯຸ/	thorn	/ທົ່ວນ/
thatch	/ທັກຕ/	thorny	/ທົ່ວຣນີ/
thaw	/ທົວ/	thorough	/ທົວຮອ/, /'-ຮອ/
theater	/ທີ່ເຕັກສ/	thousand	/ທັບຊັດ/

<sup>1</sup> Henry sweet (1981) ເວີກຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນຕົວເອງ ອາທີ ຄໍານາມ, ຄໍາກວິຍາ, ຄໍາຄຸນສັພົກແລະ ຄໍາກວິຍາວິເສດຖະໜົນ ວ່າ full words

/ə-/

theft	/θeft/	thrall	/θrɔ:l/
theism	/θi:zəm/	thread	/θred/
theme	/θim/	threadbare	/θreðbær/
theology	/θi:ələdʒi/	threadworm	/θreðwɜ:m/
theory	/θi:əri/, /θf(ə)ri/	threaten	/θre:tən/
therapy	/θe:rəpi/	three	/θri:/
thermometer	/θe:rmə'me:tə/	thresh	/θre:ʃ/
thermopile	/θe:rmə'paɪl/	threshold	/θre:ʃ(h)old/
thermos	/θe:rmə:s/	thrill	/θrɪl/
thesis	/θi:səs/	throat	/θrot/
thick	/θɪk/	through	/θru:/
thick and thin	/θɪkənəin/	throw	/θro:/
thief	/θif/	thumb	/θəm/
thigh	/θai/	thunder	/θe:ndə/
thill	/θi:l/	throne	/θron/
thimble	/θim'bəl/	throng	/θrɔŋ/
thin	/θin/	thyroid	/θaɪ'rɔɪd/

/ð-/

that	/ðæt/	thereafter	/ðærəfθər/
the	/ðə/	therefore	/ðærfɔ:r/, /-fər/
thee	/ði/	thereof	/ðærəv/, /-rāv/
their	/ðər/, /ðær/, /ðer/	they	/ðe/
theirs	/ðærz/	thine	/ðain/
them	/ðəm/, /ðem/	this	/ðis/

/ð/

themselves	/ðəmselfz/	those	/ðəz/
then	/ðen/	thou	/ðau/
there	/ðeər/, /ðər/	though	/ðo/
thereabout	/ðərəbəut/		

3. คำที่สะกดด้วย “th” ในตัวແນ່ງທ້າຍคำ ส່ວນໃຫຍ່ຈະອອກເສີຍໂພມະ /ə/ ອາທີ mouth /maʊθ/, tooth /tuə/, cloth /kləθ/, bath /bæθ/, smooth อອກເສີຍ /ð/ ຕື່ອ /smuð/ ແລະ booth อອກເສີຍໄດ້ທັ້ງ /buə/ ແລະ /buð/ (BE อອກເສີຍ /buð/ )

คำທີ່ເປັນໜິດຂອງຄໍາຈາກຄໍານາມລົງທ້າຍດ້ວຍ “th” ເປັນຄໍາກົງລາງທ້າຍດ້ວຍ “the” ຈະເປັນຈາກຄໍານາມລົງທ້າຍເສີຍ /-ə/ ເປັນຄໍາກົງລາງທ້າຍດ້ວຍເສີຍ /-ð/ ດັ່ງນີ້

ຝຶກອອກເສີຍ /-ə/ ແລະ /-ð/ ໃນຕໍ່ແນ່ງທ້າຍຄໍາຕ່ອໄປນີ້

/-ə/

bath (n.)	/bæθ/ BE /baeθ/	mouth (n.)	/maʊθ/
breath (n.)	/breθ/	sheath (n.)	/ʃeθ/
cloth (n.)	/kləθ/	sooth (n., adj.)	/suə/

/-ð/

bathe (v.)	/beð/	sheathe (v.)	/ʃið/
breathe(v.)	/brið/	smooth (adj.)	/smuð/
clothe (v.)	/kloð/	soothe (v.)	/suð/
loathe (v.)	/loð/	ensheathe(v.)	/ɪŋʃeð/
mouth (v.)	/mauð/	enwreathe (v.)	/ɪnrið/
seethe (n.)	/sið/	inbreathe (v.)	/ɪnbrið/
seethe (v.)	/sið/	unsheathe (v.)	/ʌnʃeð/

ຈະສັງເກດວ່າ mouth ທີ່ເປັນຄໍາກົງລາງຈະມີການສະກຽບຮູບແບບກັບຄໍານາມ ແຕ່ກາຣອອກເສີຍຈະ ເປັນໄປຕາມກົງ ຕື່ອ mouth (v.) ຈະອອກເສີຍ /mauð/ ແລະ seethe ຈະສະກັດ “the” ທັ້ງຄໍານາມ ແລະຄໍາກົງລາງ ແລະຈະອອກເສີຍດ້ວຍ /-ð/ ທັ້ງ 2 ຄໍາ ຄໍາກົງລາງ loathe ຈະມີຄໍານາມ loather ຜົ່ງໃໝ່ເສີຍ /ð/ ທັ້ງ 2 ຕໍ່ແນ່ງ

**ฝึกออกเสียง “ə” ในตัวแหน่งท้ายคำ ออกรสเสียง /ə/ ต่อไปนี้**

bath	/bæθ/	sheath	/ʃeɪθ/
birth	/bərθ/	sloth	/sloθ/
both	/boθ/	Smith	/smɪθ/
breath	/b्रीθ/	tooth	/tuθ/
cloth	/kləθ/	worth	/wərθ/
earth	/ərθ/	wrath	/ræθ/
fifth	/fɪfθ/	wreath	/riθ/
growth	/grəθ/	wroth	/roθ/
heath	/hiθ/	youth	/yuθ/
Keith	/kiθ/	beneath	/bɪniθ/
lath	/læθ/	bequeath	/bɪkwiθ/, /-ð/
math	/mæθ/	blacksmith	/blæksmiθ/
moth	/məθ/	footpath	/fʊtpæθ/
mouth	/maʊθ/	goldsmith	/gɒl(d)smiθ/
myth	/mɪθ/	herewith	/hɪrwɪθ/, /-ð/
north	/nɔrθ/	rebirth	/rɪbərθ/
oath	/oθ/	sunbath	/sʌnbæθ/
path	/pæθ/	afterbirth	/æftəbərθ/
Perth	/pərθ/	overgrowth	/'ovəgrəθ/
quoth	/kwəθ/	underneath	/əndənθieθ/

**“th” ในตัวแหน่งท้ายและกลางคำออกเสียงได้ทั้ง /ə/ และ /ð/ ในคำต่อไปนี้**

booth	/buθ/, /buð/ (BE)	with	/wɪθ/, /wɪð/
bequeath	/bɪkwiθ/, /-kwɪð/	withdraw	/wɪdrøθ/, /wɪðrøθ/
herewith	/hɪrwɪθ/, /-wɪð/		

3. “th” ในตัวแหน่งกลางคำส่วนใหญ่จะออกเป็นเสียง /θ/ ถ้า “th” ปรากฏอยู่ในตัวแหน่งระหว่างสระ โดยเฉพาะถ้าเป็นคำที่มานำจากภาษาอังกฤษโบราณ<sup>1</sup> ลงท้ายด้วย “ther” “th” ที่อยู่ระหว่างสระมักจะออกเสียงเป็นໄโซะ /ð/

4.

เปรียบเทียบคำที่มีเสียง /θ/ กับ /ð/ ในตัวแหน่งกลางคำ  
ฝึกออกเสียง /θ/ และ /ð/ ในตัวแหน่งกลางคำต่อไปนี้

/-ə-/			
anthropology	/ænθrəpələjɪ/	lengthwise	/lɛŋθwaɪz/
bath <b>tub</b>	/bæθtəb/	marathon	/mærəθən/
birthplace	/bɜːrples/	method	/mēθəd/
earthquake	/ərɛkweɪk/	mythology	/mɪθələjɪ/
earthworm	/ərɛwərm/	northeast	/nɔːrɛst/
enthusiasm	/ɪnθuziæzm/	southeast	/suːsɛst/
ether	/eɪðə/	wealthy	/wɛlθi/
healthy	/hɛlθi/	worthwhile	/wɜːrhwaɪl/

/-ð-/			
although	/əlðð/	motherland	/mʌðərlænd/
bother	/bəðð/	motherly	/mʌðəli/
brother	/brəðð/	neither	/nɪðð/
breathing	/brɪððɪŋ/	northern	/nɔːrðən/
breathy	/brɪðði/	smoothen	/smuːðən/
clothing	/klððɪŋ/	southern	/sʌððən/
father	/fððə/	teething	/tɪððɪŋ/
feather	/fððə/	together	/təgððə/
gather	/gððə/	weather	/wɛððə/

<sup>1</sup> คำที่มานำจากภาษาอังกฤษโบราณ จะเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ father, mother

gathering	/gəðərɪŋ/	whether	/hwəðə/, /hwəðəs/
leather	/laðə/	wither	/wɪðə/
mother	/məðə/	worthy	/wɜːrði/

“th” ในตัวแหน่งกลางค่าที่มีการเติมปัจจัย -s ท้ายคำนำที่ลงท้ายด้วย “th” เพื่อแสดงความเป็นพหุพจน์ “th” ท้ายคำนำเดิมออกเสียงอโขะ /ə/ เมื่อเติมปัจจัย -s แล้ว จะออกเสียงเป็น /-əz/ แต่ส่วนใหญ่จะออกเสียงได้ทั้ง /-əz/ และ /-əs/

ฝึกออกเสียงคำนำที่ลงท้ายด้วย /-ə/ และคำนำพหุพจน์ที่ลงท้ายด้วยเสียง /-əz/ และ /-əs/

คำนำเดอพจน์ลงท้ายด้วย เสียง /-ə/	คำนำพหุพจน์ลงท้ายด้วย เสียง /-əz/, /-əs/		
broth	/brəθ/	broths	/brəðz/, /brəθəs/
booth	/buθ/, BE /buð/	booths	/buðz/, /buθəs/
cloth	/kləθ/	cloths	/kləðz/, /kləθəs/
faith	/feθ/	faiths	/feθəs/, /feðz/
month	/mənθ/	months	/mən(t)s/, /mənəs/ <sup>1</sup>
moth	/məθ/	moths	/məðz/, /məθəs/
mouth	/maʊθ/	mouths	/maʊðz/, /maʊθəs/
myth	/mɪθ/	myths	/mɪθəs/
sheath	/ʃeɪθ/	sheaths	/ʃeɪðz/, /ʃeɪθəs/
wreath	/riθ/	wreaths	/riðz/, /riθəs/

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -the และออกเสียง /ð/ อญ্তแล้ว เมื่อเป็นคำกริยาของประธาน เอกพจน์บุรุษที่ 3 เติมปัจจัย -s จะออกเสียง /-əz/ อาทิ loathe /loð/ → loathes /loðz/ หรือ teethe /tið/ → teethes /tiðz/ เป็นต้น

<sup>1</sup> months ยกเว้นไม่เป็นไปตามกฎ

คำที่สระกดด้วย “th” ที่ไม่ออกเสียง (consonant loss) ได้แก่ คำ asthma /æzθmə/ และคำที่สระกดด้วย “th” แต่ออกเป็นเสียงอื่น คือเสียง /t/ อาทิ Thames /temz/, Thomas /təməs/ (ดังได้กล่าวแล้วในเรื่องการสระกดและการเปล่งเสียง /t/)

เสียง /s/ voiceless alveolar fricative

เสียง /z/ voiced alveolar fricative

วิธีเปล่งเสียง



/s, z/

ใช้ปลายลิ้นและสันลิ้น (blade) ส่วนหน้าจะเดินทาง กับปุ่มเหือก ขอบลิ้นจะเท้าไปใกล้กับฟันบน แล้วปล่อยให้ลมเสียดแทรกออกมากเป็นระยะๆ ถ้าเส้นเสียงไม่สั่นสะเทือนจะออกเสียงเป็น /s/ และจะออกเสียงเป็น /z/ ถ้าเส้นเสียงมีการสั่นสะเทือน ลักษณะของริมฝีปากจะขึ้นอยู่กับเสียงสระที่ต้องการ หรือตามเสียงสระที่อยู่ข้างหน้า อาทิ /s/ ในคำ see /si/, ease /iz/ ริมฝีปากจะเหยียดออก แต่ริมฝีปากจะหักกลมเมื่อออกเสียง soup /sʊp/ และ ooze /uz/

การเปล่งเสียง /s/ ไม่มีปัญหาสำหรับชาวไทยในการออกเสียงตำแหน่งต้นคำ และกลางคำ แต่จะมีปัญหามื่อเสียง /s/ เป็นเสียงท้ายพยางค์และท้ายคำ ชาวไทยจึงต้องระวังในการออกเสียง /s/ ในตำแหน่งนี้ เพราะถ้าไม่ออกเสียง /s/ หรือออกเป็นเสียงพยัญชนะอื่นก็จะทำให้สื่อความหมายคลาดเคลื่อนได้ อาทิ จะออกเสียงคำ bus แต่ออกเสียงเป็น [bəʊ̯s] is เป็น [ɪs] เป็นต้น

ในภาษาไทยไม่มีเสียงไมอะ /z/ ชาวไทยจึงควรฝึกฝน โดยฝึกการทำเสียงให้เกิดการสั่นสะเทือนของเส้นเสียง เพราะชาวไทยเปล่งเสียง /s/ ได้อยู่แล้ว ผู้สอนจึงควรเน้นการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงในการเปล่งเสียง /z/ รวมทั้งการฝึกสังเกตการสระกดคำที่ออกเสียง /s/ และ /z/ ด้วย

เสียง /s/ และ /z/ เกิดได้ทั้ง 3 ตัวแห่งนั่ง คือ ตัวแห่งต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

### ตัวอย่างคำที่ออกเสียง /s/ ทั้ง 3 ตัวแห่งนั่ง

ตัวแห่งต้นคำ (initial)	ตัวแห่งกลางคำ (middle)	ตัวแห่งท้ายคำ (final)
sing /sɪŋ/	classic /klæsɪk/	bus /bəs/
smart /smɑːrt/	housewife /haʊswaɪf/	face /feɪs/
second /sɛkənd/	passive /pæsɪv/	precise /prɪsəs/
semester /səməstər/	sister /sɪstər/	universe /yუnɪvəsərəs/

### ตัวอย่างคำที่ออกเสียง /z/ ทั้ง 3 ตัวแห่งนั่ง

ตัวแห่งต้นคำ (initial)	ตัวแห่งกลางคำ (middle)	ตัวแห่งท้ายคำ (final)
zoo /zuː/	easy /iːzi/	noise /nɔɪz/
zinc /zɪŋk/	cousin /kəzən/	choose /tʃuz/
zero /zɪro/	fazès /fəzəz/	amuse /əmyuz/
Zulu /zúlu/	preside /prɪzɪd/	criticize /krɪtɪsaɪz/

เสียง /s/ สะกดด้วยอักษรต่างๆ ดังนี้

“c” ในตัวแห่งต้นพยางค์ หน้าเสียงสระหน้า (/i/, /ɪ/, /e/, /ə/) หรือตัวสะกด

“ce”, “ci”, “cy” อาทิ cent /sent/, cite /saɪt/, cyst /sɪst/, center /séntər/, cereal /sériəl/, cycle /sáikəl/, certify /sártəfaɪ/

“cc” ในตัวแห่งกลางคำออกเสียง /ks/ อาทิ accede /ækseɪd/, accept /ɪksépt/, accident /æksədənt/, eccentric /ɪkséntrik/, occident /əksədənt/

“ce” ในตัวแห่งท้ายคำ dice /daɪs/, face /fes/, ice /aɪs/, lace /les/, mice /maɪs/, pace /pes/, rice /raɪs/, advance /ədváns/, advice /ədváɪs/

“s” sing /sɪŋ/, smart /smɑːrt/, sister /sɪstər/, us /əs/, yes /yes/, lotus /lətəs/, syllabus /sɪləbəs/ และ “s” ที่เป็นปัจจัยเดินท้ายคำนำมเพื่อแสดง พฤพจน์ อาทิ caps /kæps/, lights /laɪts/ และปัจจัย “-s” ที่เป็นปัจจัยเดินท้าย คำกริยาของประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 wraps /ræps/, keep /kips/, packs /pæks/, hates /hets/ เป็นต้น

“sc” และ “sch” ในตัวแห่งต้นพยางค์ออกเสียง /s/ หรือ /sk/

ออกเสียง /sk/ อาทิ scab /skæb/, scale /skel/, scan /skæn/, scheme /skim/, schedule /skedʒu(ə)l/, /-jəl/ BE /šedjul/, scholar /skɔ:lər/  
ออกเสียง /s/ อาทิ scene /sin/, scent /sent/, scepter /sɛptər/, schism /sɪzəm/, /skɪzəm/

“se” ในตัวแห่งท้ายคำหรือท้ายพยางค์ nurse /nɜ:s/, purse /pɜ:s/, worse /wɜ:s/, diverse /daɪvərs/, rehearse /ri:hərs/

“ss” ในตัวแห่งท้ายคำหรือท้ายพยางค์ bass /bæs/, class /klæs/, glass /glæs/, lass /læs/, miss /mɪs/, hourglass /'aʊərglæs/, embarrass /'embɑ:bəs/

“x” ในตัวแห่งท้ายคำออกเสียง /ks/ อาทิ axe /æks/, box /baks/, fox /faks/, lax /læks/, ox /aks/, postbox /pɒstbaks/, relax /rɪlæks/  
และ “x” ที่สะกดคู่กับ “e” → “ex-” ออกเสียง /ɪks-/ หรือ /eks-/ อาทิ extra /ɛkstrə/, expert /ɛkspərt/, expand /ɪkspænd/

“ex-” ที่ออกเสียง /ɪks-/ หรือ /eks-/ และ /ɪgz-/ หรือ /egz-/ ได้อธิบาย  
ไว้แล้วในเรื่องการออกเสียง /k/ และ /g/

“z” คำยืมจากภาษาต่างประเทศจะออกเสียง /s/ หรือ [t̬-s] อาทิ blintze หรือ blintz /blɪn(t)s/, chintz /čɪn(t)s/

### เสียง /z/ สะกดด้วยอักษรต่าง ๆ ดังนี้

“s” ในตัวแห่งท้ายคำ อาทิ is /iz/, /əz/, was /wəz/, has /həz/, /hæz/ และ  
“s” ท้ายคำนามแสดงพหุพจน์ bags /bægz/, dogs /dɒgz/, และ “s” ท้ายคำ  
กริยาของประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 prays /prez/, begs /begz/ และ “s” ใน  
ตัวแห่งกล่างระหว่างสระ อาทิ busy /bɪzi/, design /dɪzain/, easy /izi/,  
prison /prɪzən/ และ visit /vɪzɪt/ เป็นต้น

“se” ในตัวแห่งท้ายคำหรือท้ายพยางค์ raise /rez/, rise /raɪz/, rose /roz/, arise /ərəɪz/, disguise /dɪsgaɪz/, sunrise /sʌnraɪz/, supervise /sʊpəvaɪz/

“ss” ในตัวแห่งกล่างคำระหว่างสระ dessert /dɪzərt/, dissolve /dɪzəlv/, possess /pəzəs/, /-səs/, scissors /sɪzəz/

- “z” ในตัวแหน่งหน้าคำหรือหน้าพยางค์ z /zi/, BE /zed/, zebra /zibra/, zebu /zib(y)u/, zenith /zīnēθ/, zero /zīro/, zone /zon/
- “ze” ในตัวแหน่งท้ายคำ size /saiz/, baptize /bæptāiz/, king-size /kīngsaiz/, civilize /sīvəlaiz/, nasalize /nēzəlaiz/, westernize /wēstənaiz/
- “zz” ในตัวแหน่งกลางคำ dizzy /dīzi/, drizzle /drīzəl/, fuzzy /fūzi/, blizzard /blīzəd/, buzzard /būzəd/ และ “zz” ในตัวแหน่งท้ายคำหรือท้ายพยางค์ อาทิ buzz /bəz/, jazz /jæz/ เป็นต้น
- “x” ในตัวแหน่งต้นคำ xebec /zībek/, xenon /zīnan/, /zēnan/, xerox /zīfraks/, /zī-/ , xylene /zālin/, xylophone /zālōfon/, /zīlō-/ และ “x” เมื่อสะกดร่วมกับ “e” → “ex” ในตัวแหน่งต้นคำหรือต้นพยางค์จะออกเสียง /ɪgz/ อาทิ exact /ɪgzaekt/, exam /ɪgzaem/, exhibit /ɪgzibit/ เป็นต้น

### เสียง /s/ จะไม่ออกเสียงในคำต่อไปนี้

aisle /aɪl/	Staten Island /stætənailənd/
island /aɪlənd/	Arkansas /ɑrkənsə/
isle /aɪl/	Corps /kɔr/, /kɔr/ พูพจน์ออกเสียง /korz/, /korz/
islet /aɪlət/	Illinois /ɪlənɔɪs/, /-nɔɪz/
Long Island /lōngaɪlənd/	précis /presi/, /prési/ พูพจน์ /présiz/
Rhode Island /rodəɪlənd/	viscount /vāikaunt/

### การออกเสียงปัจจัย “-s” ท้ายคำกริยา และคำนาม

คำกริยาในภาษาอังกฤษ เมื่อแสดงความเป็นปัจจุบันการ จะต้องใช้รูปคำกริยาให้สอดคล้องกับประธานบุรุษต่าง ๆ โดยเฉพาะประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 คำกริยาที่เป็น action verbs ต่าง ๆ จะต้องเดินปัจจัย -s หรือ -es ท้ายคำกริยา อาทิ begs, shows, wraps, plays

คำนามในภาษาอังกฤษ จะแสดงรูปพหุพจน์ได้หลายรูปแบบ แต่คำนามส่วนใหญ่จะแสดงพหุพจน์ด้วยการเพิ่มปัจจัย -s หรือ -es

คำนามในภาษาอังกฤษยังคงมีการแสดงการก (case ของคำนาม) เมื่อคำนามแสดงเจ้าของ และการแสดงเจ้าของของคำนามวิธีหนึ่ง คือการใช้เครื่องหมาย “ ’ ” (apostrophe) หรือ “ 's ”

ปัจจัย -s, -es และ ' หรือ 's จะมีวิธีการออกเสียงตามหลักภาษาศาสตร์ดังนี้

1. ถ้าเสียงท้ายสุดของคำนาม หรือ คำกริยาเป็นเสียงพยัญชนะไม่มีเสียง (voiceless) ซึ่งได้แก่ /p/, /t/, /k/, /f/ ยกเว้นเสียงพยัญชนะไม่มีเสียง ที่เรียกว่าเสียง sibilants<sup>1</sup> ซึ่งได้แก่ เสียง /s/, /č/, /š/ ปัจจัย -s, -es หรือ 's จะออกเสียง /s/ อาทิ laps /læps/, lights /laits/, keeps /kips/, path /paθes/, Jack's /ʃækəs/

2. ถ้าเสียงท้ายสุดของคำนาม หรือ คำกริยาเป็นเสียงสระ หรือเสียงพยัญชนะมีเสียง (voiced) ซึ่งได้แก่เสียง /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/ ยกเว้นเสียง sibilants ซึ่งได้แก่เสียง /z/, /j/, /č/ ปัจจัย -s, -es หรือ 's จะออกเสียง /z/ อาทิ lads /ladz/, dogs /dɔgz/, saves /sevz/, breathes /briðz/, Dave's /devz/

3. ถ้าเสียงท้ายสุดของคำนามหรือคำกริยา เป็นเสียงพยัญชนะ sibilants ทั้งพยัญชนะเสียงไม่มีเสียงและมีเสียง ซึ่งมีทั้งหมด 6 เสียง คือ /s/, /z/, /č/, /ž/, /š/ และ /š/ ปัจจัย -s, -es หรือ 's จะออกเสียงเป็นพยางค์ที่มีสระเสียงเบา (unstressed) /ə/ รวมกับ /z/ โดยออกเป็น /əz/ หรือ /iz/ (/iz/ BE)

ฝึกออกเสียงปัจจัย -s, -es ' และ 's เป็นเสียง /s/, /z/ และ /əz/

/-s/			
accepts	/ɪksɛpts/	lips	/lips/
aches	/eeks/	omits	/omɪts/, /ə̇ts/
acts	/æks/	mats	/mæts/
attacks	/ətæks/	points	/pɔɪnts/
checks	/čeks/	prints	/prɪnts/
completes	/kəmplɪts/	revokes	/rɪvəks/

<sup>1</sup> sibilant เป็นลักษณะการเกิดของเสียงพยัญชนะ (manner or articulation) ที่เป็นเสียงประภาคเกิด การเสียดสีหรือเสียดแทรกของลมเป็นช่องแคบ (เสียงที่ตั้งเหมือนเสียง “ชุช่า ชีส่า เป็นต้น”)

/-s/			
corrects	/kərékts/	Robert's	/róberts/
develops	/dívéləps/	shouts	/ʃauts/
drops	/draps/	stamps	/stæmps/
faints	/fents/	wipes	/waips/
Jack's	/jækts/	wraps	/ræps/
Keith's	/kies/	yanks	/yæŋks/

/-z/			
admires	/ədmáɪrz/	deserves	/dizérvz/
aims	/emz/	Emma's	/éməz/
appears	/əpírz/	fails	/felz/
assigns	/əsáinz/	guards	/gardz/
avoids	/əvśídz/	happens	/hæpənz/
believes	/bélivz/	John's	/Janz/
buries	/bériz/	lives	/laivz/
cheers	/čírz/	moves	/muvez/
beans	/binz/	needs	/nidz/
controls	/kəntrólz/	rooms	/rumz/, /rumz/
curves	/kərvz/	William's	/wíliəmz/
dares	/dærz/, /dərz/	yards	/yardz/

/-əz/			
addresses	/ədréssəz/	manages	/mænižəz/
advances	/ədvænsəz/	matches	/mæčəz/
advises	/ədváizəz/	mixes	/míksəz/
announces	/ənáunsəz/	notices	/nótəsəz/
causes	/kózəz/	possesses	/pəzéssəz/, /-séssəz/

/-əz/			
changes	/tʃeɪn̩dʒəz/	pronounces	/prənəʊnsəz/
classes	/klæsəz/	publishes	/pʌblɪʃəz/
establishes	/ɪstæbliʃəz/	stretches	/stréčəz/
George's	/dʒɔːrđəz/	switches	/swɪtʃəz/
judges	/dʒudʒəz/	watches	/wɒtʃəz/ , /wətʃəz/

“s” หรือ “ss” ในตัวແນ່ງກລາງຮວ່າງເສີຍສະຈະໄດ້ຮັບອິຫຼພຂອງເສີຍສະໜຶ່ງເປັນເສີຍໂມໝະ ທ່ານ “s” ອອກເປັນເສີຍໂມໝະດ້ວຍ ຍກວັນຄຳບາງຄໍາທີ່ເສີຍສະໃນພຍາງຄໍທີ່ໄມ່ໄດ້ຮັບເສີຍເນັ້ນໜັກ “s” ຄື່ງແນ່ຈະອູ່ຮວ່າງສະກົງຈະເປັນເສີຍ /s/ ໄດ້ ອາທີ assist /əsɪst/, descend /dɪsɛnd/, insist /ɪnsɪst/ ແລະ “s” ບາງຄໍາທີ່ອູ່ໃນຕຳແນ່ງກລາງຮວ່າງເສີຍສະແລະພັກໝູ້ໜະໂມໝະຈະອອກເສີຍ “s” ເປັນ /z/ ໄດ້ເໜືອນກັນ (ເຈັກບາງຄໍາເກົ່ານັ້ນ) ອາທີ plasma /plæzɪmə/, cosmos /kázməs/

ເປົ້າຢັບເຖິງເສີຍ /s/ ແລະ /z/ ໃນຕຳແນ່ງກລາງຄໍ

ຝຶກອອກເສີຍ /s/ ແລະ /z/ ໃນຕຳແນ່ງກລາງຄໍ

/-s-/			
airstream	/ærst्रɪm/	mislead	/mɪslɪd/
assist	/əsɪst/	mistake	/mɪsték/
blacksmith	/blæksmɪθ/	obsolete	/əbsəlit/
censor	/sɛnsə/	offspring	/ɒfspriŋ/
classmate	/klæs̩met/	onset	/ənset/
crosscheck	/krɔ:s̩æk/	passageway	/pæsɪjwe/
descend	/dɪsɛnd/	perceive	/pəsɪv/
escape	/ɪskép/	receipt	/rɪsɪt/
esteem	/ɪstím/	restriction	/rɪstrɪkšən/
fixate	/fɪkset/	Saxon	/sæksən/
foresaid	/fórsed/	standstill	/stæn(d)stɪl/

<i>/ -s - /</i>			
fiance	/fiansé/	translate	/trænslét/, /trænzé/
gasoline	/gæsəlin/	unseal	/ənsíl/
homestay	/hómste/	unseat	/ənsít/
housekeeper	/háuskipər/	upset	/əpsét/
icecream	/áiskrim/	wholesale	/hólsel/
insist	/insist/	windscreen	/wín(d)skrin/
lexeme	/léksim/	wingspan	/wíngspæn/
mangosteen	/mænggéstin/	yes-man	/yésmæn/

<i>/ -z - /</i>			
baptism	/bæptizém/	plasma	/plæzmə/
basil	/bæzil/, /béz-, /-s-/	preside	/prizáíd/
business	/bíznæs/	president	/prézédént/
crazy	/krézi/	refusal	/rifýúzəl/
daisy	/dézi/	reservoir	/rézəvvwar/
desert (v.)	/dizárt/, (n.) /dézərt/	resident	/réz(ə)dént/
dessert (n.)	/dizárt/	resolve	/rizálv/
design	/dizáin/	resume (n.)	/rézème/
designee	/dezigní/	resume (v.)	/rizúm/
desire	/dizáir/	riser	/ráizər/
dissolve	/dizálv/, /-zélv/	rosebay	/rózbe/
enthusiast	/ine(y)úziæst/	rosy	/rózi/
exist	/igzist/	sarcasm	/sárkæzém/
expository	/íkspózætori/	scissors	/sízærz/
fantasy	/fæntæzi/, /-si/	spasm	/spæzém/
hesitate	/hézætet/	usable	/yužæbel/
lazy	/lézi/	vasiform	/vézæfɔrm/

/-z-/			
liaison	/lɪəzən/, /liézan/	warzone	/wɔːrzon/
nasal	/nɛzəl/	weasel	/wɪzəl/

### การออกเสียง “-se” ในตัวແນ່ນໜ້າຍຄໍາ

ชาวไทยจะนิปѹหາในการออกเสียง “se” ในตัวແນ່ນໜ້າຍຄໍາมาก เพราะไม่สามารถจะจำได้ว່ “-se” ຫ້າຍຄໍາได้ອຸກເສີຍງ /s/ ທີ່ອ /z/ ແຕ່ມີຂອສັງເກດກວ້າງໆ ສໍາຫຽນເປັນແນວທາງໃນການພິຈາລະດັບນີ້

ຄໍາໃນການອັກຖຸສ່ວນໃຫຍ່ດ້າເປັນຄໍານາມລົງຫ້າຍດ້ວຍ “-se” ມັກຈະອຸກເສີຍເປັນເສີຍໂໂມໜະ /s/ ແຕ່ດ້າເປັນຄໍາກີຍາລົງຫ້າຍດ້ວຍ “-se” ມັກຈະອຸກເສີຍເປັນ /z/ດ້າໄມ່ແນ່ໃຈກວຽກຈົ່ງຈາກພຈນານຸກຮມເພື່ອໃຫ້ເກີດທັກະຊະໃນການອຸກເສີຍໃຫ້ຄູກຕ້ອງ

ຕົວສະກັດ “-ze” ໃນຕໍາແນ່ນໜ້າຍຄໍາ ອຸກເສີຍ /z/

ຝຶກອຸກເສີຍຄໍາທີ່ສະກັດດ້ວຍ “-se” ໃນຕໍາແນ່ນໜ້າຍຄໍາຕ້ອໄປນີ້

“-se” /s/			
blouse	/blaʊs/, /blaʊz/	house (n.)	/haʊs/
briefcase	/brɪfkeɪs/	louse	/laʊs/
Burmese	/bərmɪs/	mouse	/maʊs/
case	/kes/	precise	/prɪsɪs/
Chinese	/tʃaɪnɪs/, /-nɪz/	purse	/pərs/
close	/klos/	rehearse	/rɪhərs/
curse	/kərs/	release	/rɪlɪs/
decrease	/dɪkrɪs/	suitcase	/sútkeɪs/
diagnose	/dáɪgnos/, /-oz/	spouse	/spaʊs/, /spaʊz/
diverse	/daɪvərs/	vase	/ves/AE, /vaz/BE
erase	/ɪrəs/AE, /ɪréz/ BE	verse	/vərs/
glucose	/glúkos/	worse	/wərs/
grouse	/graʊs/		

**“-se” /z/**

advertise	/ædvətaɪz/	franchise	/frænčaɪz/
advise	/ədváɪz/	Japanese	/Jæpənáɪz/, /-níz/
arise	/əráɪz/	Levi's	/líváɪz/
arouse	/əráuz/	noise	/noɪz/
cheese	/čiz/	please	/pliz/
clockwise	/klákwáɪz/	poise	/pɔɪz/
comprise	/kəmpráɪz/	revise	/rɪváɪz/
compromise	/kámp्रemáɪz/	rise	/raɪz/
despise	/díspláiz/	sunrise	/sénraɪz/
disguise	/dísgráiz/	supervise	/súpərváɪz/
disease	/dízíz/	surprise	/səpráɪz/
ease	/iz/	tease	/tiz/
enterprise	/éntəpráɪz/	wise	/waɪz/

**ฝึกออกเสียง /z/ ในคำที่สระกัดด้วย “ze”**

**/z/, /-aɪz/**

baptize	/bæptáɪz/	criticize	/krítəsaɪz/
full-size	/fʊlsáɪz/	emphasize	/émfəsaɪz/
king-size	/kíŋsaɪz/	moralize	/mórləlaɪz/
twinsize	/twínsaɪz/	nasalize	/nézəlaɪz/
analyze	/ænəlaɪz/	summarize	/sáməraɪz/
authorize	/zəəraɪz/	tyranize	/tírənaɪz/
centralize	/séntrəlaɪz/	utilize	/yútləlaɪz/
civilize	/sívəlaɪz/	westernize	/wéstənaɪz/

คำในภาษาอังกฤษที่สะกดด้วย “-ss” ในตัวแหน่งท้ายคำหรือท้ายพยางค์จะออก

เสียง /s/ เสมอ

/-s/					
ass	/æs/	chess	/tʃes/	boss	/bas/, /bɔs/
bass	/bæs/	dress	/dres/	cross	/krɔs/
class	/klæs/	guess	/ges/	gloss	/glas/, /glɔs/
mass	/mæs/	press	/pres/	loss	/lɔs/
pass	/pæs/	stress	/stres/	toss	/tɔs/, /tas/
bypass	/baɪpæs/	depress	/dɪprɛs/	across	/əkrɔs/

คำที่สะกดด้วย “-s” ในตัวแหน่งท้ายคำส่วนใหญ่จะออกเสียงอโรมะ /s/ แต่ก็มีบางคำออกเสียง /z/ ต้องตรวจจากพจนานุกรมเพื่อความถูกต้อง

ฝึกออกเสียง /s/, /z/ ในตัวแหน่งท้ายคำจากตัวสะกดสะกดด้วย “-s”


/-s/			
alas	/əlæs/	famous	/fēməs/
adios	/ædiōs/	genius	/jīnīəs/, /-niəs/
bus	/bəs/	octopus	/əktəpəs/
chaos	/kēas/	surplus	/sērples/
campus	/kæmpəs/	thus	/θəs/
Christmas	/krīsməs/	us	/əs/
cosmos	/kāzməs/	yes	/yəs/

/-z/			
does	/dəz/	is	/iz/, /əz/
has	/həz/, /hæz/	was	/wəz/

เสียง /š/ voiceless palato-alveolar fricative

เสียง /ž/ voiced palato-alveolar fricative

### วิธีปล่อยเสียง



/š, ž/

ยกปลายลิ้นและสันลิ้นส่วนหน้าขึ้นสัมผัสเบาๆ กับปุ่มเหงือกในขณะที่ลิ้นส่วนหน้ายกเกือบสัมผัสเพดานแข็ง ปล่อยให้ลมเสียดแทรกออกมากในขณะที่กล้ามเนื้อที่ลิ้นไม่มีอาการตึงเครียดเลย ริมฝีปากห่อและริมฝีปากบนจะเชิดขึ้นในขณะที่เส้นเสียงไม่สั่น สะเทือนจะออกเป็นเสียง /š/ และเสียง /ž/ ในขณะที่เส้นเสียงสั่นสะเทือน

เสียง /š/ และ /ž/ ไม่มีในภาษาไทย คนไทยบางคนออกเสียง “ช” ผิดๆ โดยออกเป็น /š/ ของภาษาอังกฤษ อาทิคำ “ชนชั้น” ออกเป็น /šənʃən/ การออกเสียง /š/ และ /ž/ จึงต้องให้ริมฝีปากห่อและยื่นออกแล้วจึงออกเสียง /š/ และ /ž/

เสียง /š/ ส่วนใหญ่จะสะกดด้วย “sh” และเกิดได้ทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ ต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

### ตัวอย่างคำที่ออกเสียง /š/ ทั้ง 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งต้นคำ (initial)		ตำแหน่งกลางคำ (middle)		ตำแหน่งท้ายคำ (final)	
sheep	/šɪp/	cushion	/kʊʃɪən/	wish	/wɪʃ/
shin	/ʃɪn/	fashion	/fæʃɪən/	brainwash	/bréɪnwoʃ/
shadow	/šædəʊ/	seashore	/séəʃər/, /-wər/	finish	/fɪnɪʃ/
shoulder	/šʊldə/	washing	/wɔʃɪŋ/, /wʌʃɪŋ-/	foolish	/fuːlɪʃ/

เสียง /š/ สะกดด้วยตัวอักษรอื่นๆ นอกจาก “sh” ดังต่อไปนี้

“ch” คำที่ภาษาอังกฤษยืมจากภาษาฝรั่งเศส สะกดด้วย “ch” ในตำแหน่งต้นพยางค์จะออกเสียงเลียนเสียงพยัญชนะ /š/ ในภาษาฝรั่งเศส อาทิ chef /ʃef/, chic /šik/,

champagne /ʃæmpən/, chiffon /tʃifən/, chauffeur /ʃɔfø/,  
/ʃo/, machine /məʃin/

“s” sugar /ʃɜrgə/, sugarcane /ʃɜrgəkən/, sure/ʃʊər/, /ʃʊər/, surely /ʃɜrlɪ/,  
ensure /ɪnʃɜːr/, insure /ɪnʃɜːr/, insurance /ɪnʃɜːrsəns/

“sch” schedule BE/ʃedju(ə)l/, AE /skedʒul/, schilling /ʃɪlinɡ/, schist /ʃɪst/,  
schuss /ʃus/, /ʃus/, schwa /ʃwa/

และเสียง /s/ ในคำแห่งกล่างค่า ซึ่งไม่ใช่จากด้วสะกด “sh” แต่เกิดจากการ  
ผสมกลมกลืนของเสียง /s/ หรือ /t/ กับเสียงเลื่อน /y/ ซึ่งเรียกว่า assimilation หรือ  
assibilation (การรวมเสียงพยัญชนะ 2 เสียงเป็นหนึ่งเสียง)

ในคำแห่งกล่างค่า เสียง /s/ เกิดจากอักษรต่อไปนี้ซึ่งจะให้เสียง /s/ รวมกับ  
เสียงเลื่อน /y/

“c”+ “i” หรือ “e” ancient /eɪnseɪnt/, ocean /oʊsən/, facial /fɪʃəl/, special  
/spɛʃəl/, vicious /vɪʃəs/, commercial /kəmərʃəl/,  
artificial /ɑrtɪfɪʃəl/

“s”+ “i” mansion /mænʃən/, dimension /dɪmɛnʃən/, expansion  
/ɪkspænʃən/, extension /ɪkstɛnʃən/<sup>1</sup>

“sc”+ “i” conscious /kənʃəs/, conscientious /kanʃiɛnʃəs/,  
subconscious /səbkn̩ʃəs/<sup>2</sup>

“ss”+ “i” หรือ Russian /rəʊsən/, discussion /dɪskəsən/, profession  
+ “ure” /prəfɛʃən/, mission /mɪʃən/, fissure /fɪsʃə/, pressure  
/prɛʃər/

ในคำแห่งกล่างค่า เสียง /s/ จะเกิดจากเสียง /ɪ/ รวมกับเสียงเลื่อน /y/

“t” + “ion”, “ial”, “ient”, “ious”

<sup>1</sup> อาชีวกรรม -sion เมื่อมีเสียงพยัญชนะ /n/ อยู่ข้างหน้าเป็น /čən/ ได้ อาทิ mansion  
/mænʃən/ หรือ financial /fənʃənčəl/, /-čəl/

<sup>2</sup> อาชีวกรรม -scious เป็น /čəs/ ได้ เช่นเดียวกัน ( เพราะมีเสียง /t/ นำหน้า )

action /æk'sən/, direction /dɪ'rek'sən/, /daɪ-/ , initial /ɪnɪ'səl/,  
 partial /pɑ:t'səl/, patience /pɛ'səns/, patient /pɛ'sənt/, caution /kɔ:t'sən/,  
 infection /ɪnfɛk'sən/

“x” anxious /æn'kjʊ(k)səs/

เสียง /r/ ในคำหนึ่งต้นพยางค์จะออกเป็นเสียงควบกล้ำกับเสียง /t/ ดังนี้

shrew	/ʃru:/	shrine	/ʃraɪn/
shrewd	/ʃrud/	shrive	/ʃraɪv/
shriek	/ʃri:k/	shroud	/ʃraʊd/
shrill	/ʃrɪ:l/	shrub	/ʃrəb/
shrimp	/ʃrɪmp/	shrug	/ʃrəg/

คำที่สะกด “shr-” ออกเสียง /ʃr-/ ที่ยกตัวอย่างทั้ง 10 คำ ถ้าเป็นชาวอเมริกัน  
 ทางภาคใต้จะออกเสียงโดยใช้เสียง /s/ แทน /ʃ/ จึงออกเสียงเป็น /sr-/ อาทิ shrimp  
 จะออกเสียงเป็น /srɪmp/

ฝึกออกเสียง /r/ ทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ ต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ

ตำแหน่งต้นคำ (initial)	ตำแหน่งกลางคำ (middle)	ตำแหน่งท้ายคำ (final)
chalet /ʃæ'lɛt/	artificial /ɑ:tɪfɪ'səl/	ash /æʃ/
chassis /ʃæ'sɪs/, /čæ-/	commercial /kə'məršəl/	brush /brəʃ/
chateau /ʃæ'to:/	facial /fɪ'səl/	bush /buʃ/
chauffeur /ʃɑ:fø̃/, /šo:/	official /ə'fɪsɪəl/	crash /kræʃ/
chef /ʃef/	social /sə'sɔ:l/	crush /kruʃ/
chevron /šévrən/	special /spé'səl/	dash /dæʃ/
chic /šik/	vicious /vɪ'səs/	dish /dɪʃ/
schedule /šédjuəl/ (BE)	musician /myuzɪʃən/	fish /fiʃ/

คำแหน่งต้นคำ (initial)	คำแหน่งกลางคำ (middle)	คำแหน่งท้ายคำ (final)
schilling /ʃɪlɪŋ/	politician /paletʃən/	flush /fləʃ/
schist /ʃɪst/	ancient /eնsənt/*	fresh /fres/
schuss /ʃʊs/	efficient /ɪfɪʃənt/	lash /laš/
schwa /šwa/	suspicion /səspɪšən/	mash /mæš/
shade /šed/	precious /prɛšəs/	push /puš/
shadow /šædə/	Russian /rəšən/	rush /ruš/
Shakespeare /šékspɪr/	discussion /dɪskəšən/	slash /slæš/
shampoo /šæmpu/	expression /ɪksprɛšən/	splash /splæš/
shark /šark/	permission /pəmɪšən/	thresh /θreš/
sheer /šir/	possession /pəzɛšən/, /-séš-/	trash /træš/
sheet /šit/	conscience /kánšəns/*	wish /wiš/
shelf /šelf/	conscious /kánšəs/*	ambush /æmbuš/
shepherd /šépərd/	dimension /dəménšən/, /daɪ-/*	catfish /kætfiš/
sherbet /šérbət/	extension /ɪkstéňšən/*	English /ɪnglis/, /ɪglis/
shilling /šɪlɪŋ/	essential /ɪséňšəl/*	Flemish /flémis/
shoal /šol/	patient /péšənt/	finish /fínis/
shock /šak/	action /ækšən/	foolish /fúliš/
short-term /šɔrttérn/	ambition /æmbɪšən/	goulash /gúlaš/, /-læš/
shuffle /šéfəl/	motion /móšən/	immesh /iméš/
sugar /šúgə/	national /nášə(ə)nəl/	jellyfish /jélifiš/
sugarcane /šúgəken/	cautious /kóšəs/	mackintosh /mækəntaš/

ตัวแหน่งต้นคำ (Initial)		ตัวแหน่งกลางคำ (middle)		ตัวแหน่งท้ายคำ (final)	
sure	/ʃʊər/	fictitious	/fɪktɪʃəs/	mustache	/məstæʃ/, /-tæʃ/
surely	/ʃʊərli/	infectious	/ɪnfɛkʃəs/	toothbrush	/tuːθbrʌʃ/

คำที่มีเครื่องหมายดอกจันทน์ \* จะออกเสียง /ɔ/ แทน /r/ ได้เพราะมีเสียง /ŋ/ นำมำช้างหน้า

เสียง /ɔ/ เป็นเสียงพยัญชนะโน้มที่มีวิธีการออกเสียงเหมือนการเปล่งเสียง /ɹ/ คือ มีการห่ออยู่ของริมฝีปาก แต่เสียง /ɔ/ จะมีการสั่นสะเทือนของเส้นเสียงมาก เสียง พยัญชนะเสียงนี้ไม่ปรากฏในภาษาไทย และเป็นเสียงที่ชาวไทยมีปัญหาในการออกเสียง และมีคำจำนวนน้อยที่มีเสียงนี้

คำที่เป็นภาษาอังกฤษ (ส่วนใหญ่มีรากศัพท์จากภาษาละติน) จะมีเสียง /ɔ/ ในตัวแหน่งกลางคำ ซึ่งเป็นการผสมกลมกลืนของเสียง /z/ กับเสียงเลื่อน /y/ ที่เรียกว่า assibilation เมื่อเสียง /z/ เกิดหน้าเสียงสระ /ə/ ซึ่งเป็นพยางค์เน้นเบา (unstressed syllable)

คำต่อไปนี้ ตัวสะกด “s” หน้าเสียง /ə/ หรือหน้าเสียงสระ /əʊ/ และมีเสียงสระอยู่ช้างหน้า จะออกเสียงเป็นเสียง /z/ และจะเกิดเสียงเลื่อน /y/ แทรกเข้ามา หรือมาจาก การเปลี่ยนของเสียง /ɪ/ หน้าเสียง /əʊ/ เป็นเสียง /y/ และ /z/ จะรวมกับ /y/ กลาย เป็นเสียง /ɔ/ บางคำที่มีตัวสะกด “z” อยู่แล้วจะรวมกับ /y/ เป็น /ɔ/ เช่นเดียวกัน

#### ตัวอักษร

treasure	/trɛzər/	vision	/vɪʒən/
seizure	/sɪzər/	decision	/dɪsɪzən/

เสียง /ɔ/ ในตัวแหน่งต้นคำหรือต้นพยางค์ และในตัวแหน่งท้ายคำจะสะกดด้วย “g” และ “ge” ส่วนใหญ่จะเป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศส ไม่ใช่คำภาษาอังกฤษ

## ตัวอักษร

beige	/bež/	gigot	/žigó/, /ʃígot/
garage	/gəráž/, /gəráj/ BE /gæraž/, /gærij/	gigue	/žig/
genre	/žánrə/, /žánr̩-/	menage	/menáž/
gigolo	/žígolo/, /ʃígolo/	rouge	/ruž/

คำยืมจากภาษาฝรั่งเศสสะกดด้วย “g” หรือ “ge” ออกรสเสียง /ž/ เหล่านี้บางคำอาจออกเสียงตามระบบการสะกดและการออกเสียงของภาษาอังกฤษ คือ สะกด “g” ออกรสเสียง /ʒ/ ได้ด้วย อาทิ gigot, gigolo และ garage

เสียง /ž/ ในตัวแหน่งกลางคำ อาจสะกดด้วยอักษรต่าง ๆ ดังนี้

“ge”	bourgeoisie /buržwazí/ * <sup>1</sup>
“sia”, “sian” * <sup>2</sup>	Asia /éžə/, /éšə/, Caucasian /kəkéžən/
“sure”	closure /kložə/, measure /mēžə/, /mēžə/
“sion”	vision /vížən/, occasion /əkéžən/
“zure”	seizure /sížə/.
“j”	raja /ráža/, /rážə/, /ráj-/ * <sup>3</sup>

เสียง /ž/ ในตัวแหน่งต้นคำหรือต้นพยางค์สะกดด้วย “gi” และตัวแหน่งท้ายคำสะกดด้วย “ge” ส่วนใหญ่เป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศส

“gi” gigue /žig/, gigot /žígot/, /žigó/, gigolo /žígolo/, /žígelo/

“ge” beige /bež/, mirage /məráž/, prestige /prestíž/

\*<sup>1</sup> คำยืมจากภาษาฝรั่งเศส

\*<sup>2</sup> คำที่สะกดด้วย “sia” “sian” บางคำออกเสียงได้ทั้ง /ž/ และ /š/

\*<sup>3</sup> คำยืมจากภาษาอินดี = reign

ฝึกออกเสียง /z/ ในตัวแหน่งกลางคำต่อไปนี้

สะกด “-si-”, “-su-”, “-zu-” ออกเสียง /z/			
aphasia	/əfēzə/	erasure	/ɪrēzə/, /-šə/
Asia	/ézə/, /éšə/	leisure	/lízə/, BE /lézə/
Caucasian	/kəkéžən/, /-šən/	measure	/mēžə/, /méžə/
Eurasia	/yuréžə/, /-šə/	pleasure	/pléžə/, /pléžə/
fantasia	/fæntéžə/	seizure	/sížə/
Malaysia	/məlēžə/, /-šə/	treasure	/tréžə/, /tréžə/
closure	/klōžə/		

สะกด “sion” ออกเสียง /z/

adhesion	/ədhisžən/	illusion	/ɪlyuzən/
allusion	/əlužən/	incision	/ɪnsižən/
conclusion	/kənklúžən/	inclusion	/ɪnklúžən/
confusion	/kənfýúžən/	intrusion	/ɪntrúžən/
decision	/dísizən/	invasion	/ɪnvéžən/
delusion	/dilúžən/	occasion	/əkéžən/
diffusion	/dífýúžən/	persuasion	/pəswéžən/
erosion	/iróžən/	profusion	/prəfyúžən/
evasion	/ivéžən/	protrusion	/protrúžən/
exclusion	/íksklúžən/	reclusion	/ríklúžən/
explosion	/íksplóžən/	transfusion	/trænsfyúžən/
fusion	/fyúžən/	vision	/vížən/

สะกดอื่น ๆ

bourgeoisie	/bužwazi/	glacier	/gléžə/, /-šə/ BE /glæsiə/, /glésiə/
equation	/íkwéžən/, /-šən/		

## ฝึกออกเสียง /z/ จากตัวสะกด “-ge” ในตัวແນ່ນທ້າຍຄໍາຕ່ອໄປນີ້

barrage	/bərāž/, /bərāj/, BE /bærāj/	menage	/menāž/
beige	/bež/	mirage	/mərāž/, BE /mīraž/
garage	/gərāž/, /gəraž/, BE /gæraž/, /gæriž/	prestige	/prestīž/, BE /prestīj/
massage	/məsāž/, /məsaž/, BE /mæsaž/	rouge	/ruž/ *1

เสียง /h/ voiceless glottal fricative

วิธีเบ่งเสียง

/h/



เสียง /h/ เป็นเสียงที่เกิดในกล่องเสียง เปbelงเสียงโดยปล่อยให้ลมเสียดแทรกช่อง glottis ในขณะที่กำลังเปิดกว้าง ลักษณะของลิ้นและริมฝีปากจะมีลักษณะเดียวกับเสียง สารที่ตามเสียง /h/ อาทิ ในคำ he, him, hand ในขณะที่ปล่อยให้ลมเสียดแทรกช่อง glottis เส้นเสียงจะไม่สั่นสะเทือนเลย เพราะช่อง glottis เปิดกว้างมาก

ชาวไทยไม่มีปัญหาในการเบ่งเสียง /h/ เพราะภาษาไทยมีเสียงชนิดเดียวกัน ปรากฏ อาทิ ในคำ หอน แห้ง โนໂໂ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวไทยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การไม่ออกรสเสียง /h/ ในตัวແນ່ນດັນພຍາກຄືໃນคำบางคำ อาทิ hour /aur/, heir /er/ ซึ่งชาวไทยบางคนจะออกเสียง /h/ ด้วย

\*1 ชาวอเมริกันทางภาคใต้นิยมออกเสียง /ruž/

เสียง /h/ ในภาษาอังกฤษจะเกิด 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งต้นคำหรือต้นพยางค์ และในตำแหน่งกลางคำ จะไม่ปรากฏเสียง /h/ ในตำแหน่งหลังระหว่างคำแม้จะมีตัวสะกด เช่นส่วนใหญ่จะสะกดด้วย “gh” ก็ตาม

ตัวอย่างเสียง /h/ ในตำแหน่งต้นคำและกลางคำ

ตำแหน่งต้นคำ (Initial)	ตำแหน่งกลางคำ (middle)
hand	/hænd/
hen	/hen/
homeless	/həmləs/
hunter	/hʌntə/
behind	/bɪhənd/
greyhound	/gréhaund/
know – how	/nøhau/
warehouse	/wærhaus/

ตัวอักษรที่ให้เสียง /h/ คือ “h”

ตัวอักษร “h” นอกจากให้เสียง /h/ แล้ว ยังเกิดคู่กับอักษรอื่น ๆ ที่เรียกว่า digraph ให้เสียงพยัญชนะอื่น ๆ ดังนี้

“ch” ออกเสียง /tʃ/ และ /k/ อาทิ chin /tʃɪn/, choir /kwair/

“gh” ออกเสียง /f/ อาทิ cough /kɒf/, rough /rəf/

“ph” ออกเสียง /f/ อาทิ phone /fon/, alphabet /ælfəbət/

“sh” ออกเสียง /ʃ/ อาทิ shame /ʃem/, wish /wiʃ/

เสียง /h/ จะไม่เกิดเป็นเสียงควบกล้ำกับเสียงพยัญชนะอื่น นอกจาก /w/ และ /y/ เสียง /hw/ จะเกิดในการออกเสียงของชาวอเมริกันในบางภาษาถิ่น และจะเกิดในคำบางคำ ที่สะกดด้วย “wh” อาทิ when /hwen/, what /hwat/, wheel /hwil/ ชาวอังกฤษในปัจจุบันจะไม่ออกเสียง /h/ หน้าเสียง /w/ จะออกเสียง /w/ เพียงเสียงเดียวเท่านั้น คำที่สะกด “hw” บางคำ ออกเสียง /h/ ไม่ออกเสียงเป็น /hw/ หรือ /w/ อาทิ who /hu/, whole /hol/, whom /hum/ ส่วนใหญ่เป็น “wh” ที่นำหน้าเสียงสะหลัง ยกเว้น บางคำ อาทิ whoop ออกเสียง /hwup/ ได้ แต่ชาวอเมริกันออกเสียง /hup/ หรือ /hʌp/ คำ whoopee จะออกเสียงโดยมี /h/ หรือไม่มีก็ได้ คือ /wʊpi/, /wʌpi/ หรือ /hwʊpi/, /hwʌpi/

เสียง /h/ จะเกิดเป็นเสียงควบคู่กับเสียงพยัญชนะเลื่อน /y/ อาทิ *human*  
ออกเสียง /hy'ma:n/ หรือ /y'ma:n/, *humor* ออกเสียง /hy'mɔ:r/ หรือ /y'mɔ:r/

### การหายไปของเสียง /h/

เสียง /h/ นอกจากไม่ปรากฏเสียง เมื่อสะกดด้วย “gh” ตามหลักสระ อาทิในคำ *knight, bough, taught* และ ตัวสะกด “h” เมื่ออพยุงหน้าสระในคำบางคำจะไม่ปรากฏเสียง /h/ (consonant loss) โดยเฉพาะเมื่อเป็นเสียงแรกในพยางค์ที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก

เสียง /h/ จะไม่ปรากฏเสียงในตัวแห่งมหงส์ฯ ต่อไปนี้

#### 1. /h/ ในตัวแห่งหน้าสุดของคำ

heir	/ær/, /ər/	honorable	/ən(ə)rəbel/
heiress	/ɛrɪs/	honorary	/ənərəri/
heirloom	/ɛrlum/	hour	/aʊər/
honest	/ənəst/	hourglass	/aʊrlæs/
honor	/ənər/	hour-long	/aʊrlɔ:g/

#### 2. เมื่อ “h” สะกดร่วมกับ “g” คือ “gh” ตัวสะกด “h” จะไม่ออกเสียง

ghastly	/gæstli/	ghibli	/gfblɪ/
ghat	/gət/, /gat/	ghost	/gost/
ghee	/gi/	ghoul	/gul/
gherkin	/gɜ:kən/	dinghy	/dɪŋgi/, /dɪŋ(k)i/
ghetto	/gēto/		

#### 3. เมื่อ “h” สะกดร่วมกับ “r” คือ “rh” ตัวสะกด “h” จะไม่ออกเสียง

rhapsody	/ræpsədi/	rhombus	/rəmbo:s/
rhea	/riə/	rhubarb	/rʊbərb/

rhesus	/rɪsəs/	rhyme	/raɪm/
rhetoric	/rɛtɔːrɪk/	rhythm	/rɪðm/
rheumatoid	/rjuːmətɔɪd/	diarrhea	/daɪərɪə/
rhinoceros	/raɪnərəs(ə)rəs/		

4. เมื่อ “h” สะกดร่วมกับ “t” ตัวสะกด “h” อาจจะไม่ออกเสียง คือ “th” จะออกเสียงเป็นเสียง /t/ หรืออาจออกเสียงเป็น /θ/, /ð/

Thai	/taɪ/	though	/ðoʊ/
Thames	/tɛmz/	through	/θruː/
Thomas	/táməs/	thorough	/θərəʊ/

5. “h” ไม่ออกเสียงในตำแหน่งอื่น ๆ อาทิ John /jan/ หรือคำที่สะกดด้วย “exh -” อาทิ exhaust /ɪgzəhst/, exhibit /ɪgzəhbit/ ดังได้กล่าวแล้วในการออกเสียง /g/

คำยืมจากภาษาสเปน ที่สะกดด้วยตัวอักษร “j” อาทิ Don Juan, frijol หรือ frijole และ marijuana หรือ marihuana จะออกเสียง “j” เป็นเสียง /h/ ตามลักษณะการออกเสียงของภาษาสเปน หรือบางคำ “j” อาจออกเสียงเป็น /ʒ/ โดยใช้ระบบการออกเสียงแบบภาษาอังกฤษก็ได้

พั้น 3 คำ จึงออกเสียงได้ดังนี้


Don Juan	/danhwán/ หรือ /danjhúan/
frijol (frijole)	/frihól/, /fríhol/ หรือ /frihóli/
marijuana หรือ marihuana	/mærəhwánə/, /mærəwánə/

## เสียงกักเสียงแทรกหรือกึ่งหุดกักกึ่งเสียงตี (affricate )

เสียงพยัญชนะในกลุ่มนี้มี 2 เสียง คือ /č/ และ /j/

เสียง /č/ voiceless palato-alveolar affricate

เสียง /j/ voiced palato-alveolar affricate



/č/, /j/

### วิธีเปล่งเสียง

ยกปลายลิ้นและสันลิ้นแตะปุ่มเหงือก ในขณะเดียวกับที่ลิ้นส่วนหน้าแตะกับเพดานแข็ง กักลมไว้และปล่อยลิ้นลงให้ลมพุ่งเสียดแทรกออกมาก่อนจากกระดูกเรือ เพื่อเปล่งเสียงสารที่ตามมา ลักษณะของริมฝีปากจะมีรูปร่างตามเสียงสาร อาทิ จะเห็นว่าตอกเมื่อเปล่งเสียง cheap /čip/, jeep /jip/ และจะกลมเมื่อเปล่งเสียง choose /čuz/ ในขณะเปล่งเสียง /č/ เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน และจะสั่นสะเทือนเมื่อเปล่งเสียง /j/

การออกเสียงพยัญชนะอักษรที่เป็นเสียงกักเสียงแทรก /č/ จะมีปัญหาสำหรับชาวไทย เพราะชาวไทยจะออกเสียง /č/ คล้ายกับเสียงอักษรเสียงเสียดแทรกหรือเสียงตี /t/ อาทิ คำ cheap และ sheep ซึ่งจะทำให้เจ้าของภาษาอังกฤษ หรือบุคคลอื่น ๆ พิงแล้วไม่เข้าใจ จึงต้องพยายามฝึกฝนการออกเสียง 2 เสียง ให้มีความแตกต่างกัน อาทิ เมื่อเปล่งเสียง /č/ ต้องทำเสียง /č/ ให้มีความยาวของเสียงมากกว่า /t/ ซึ่งเป็นเสียง “แซะ” สั้น ๆ ไม่มีการพ่นลมออกมากเป็นกลุ่ม การห่อของริมฝีปากเมื่อเวลาเปล่งเสียง /č/ ต้องห่อกลมและริมฝีปากบนจะห่อ严紧 ออกมากมาก เป็นต้น

อักษรที่ให้เสียง /č/ ส่วนใหญ่จะใช้ digraph “ch” ซึ่งจะเกิดทั้ง 3 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งต้นคำ (initial)	ตำแหน่งกลางคำ (middle)	ตำแหน่งท้ายคำ (final)			
cheap	/čip/	itching	/ɪtčɪŋ/	beach	/bič/
chin	/čɪn/	preaches	/pričəz/	coach	/koč/
chocolate	/čák(ə)lət/	researcher	/rišərčə/	couch	/kaʊč/
chopstick	/čápstik/	teacher	/tičə/	research	/rišərč/

## ตัวอักษรอื่น ๆ ที่ให้เสียง /č/ มีดังต่อไปนี้

- “c” cello /čɛlo/, cellist /čɛlist/, violoncello /vaiənlənčɛlo/, /vi- /<sup>\*1</sup>
- “cz” Czech /čɛk/, Czechoslovakia /čɛkɔslɔvákjə/, /-væk- /<sup>\*2</sup>
- “tch” ในคำแทนฝากร่างคำและท้ายคำ batch /bætʃ/, match /mætʃ/, watch /watʃ/, witch /wɪtʃ/, catching /kætʃɪŋ/
- “t” หรือ “te”, “tue”, “ture” ในคำแทนฝากร่างคำ ซึ่งเกิดจากการผสานกับเสียงของเสียงระหว่างเสียง /t/ หน้าพยางค์ที่ไม่ได้รับเสียงเน้นหน้ารวมกับเสียงเลื่อน /y/ เป็นเสียง /č/ อาทิ righteous /raɪt̪ɪðəs/, virtue /vərt̪juː/, /-t̪juː/, nature /nɛt̪ʃə/, signature /sɪgnət̪ʃər/, /-t̪ʃər/

คำที่สะกดด้วย -stion และ -nsion จะออกเสียง “ช” และ “สิ” เป็นเสียง /č/ ได้ ได้กล่าวมาแล้วว่าการออกเสียง /s/ ในคำที่สะกดด้วย -tion (และ -sion ที่หน้า -sion ไม่ใช่สระ) จะออกเสียง “ช” และ “สิ” เป็นเสียง /č/ อาทิ nation /nɛt̪ʃən/, direction /dɪrɛkt̪ʃən/, mansion /mænsɪt̪ʃən/, extension /ɪkst̪enʃən/

แต่ถ้ามีเสียงพยัญชนะเสียดแทรก /s/ เกิดขึ้นหน้า -tion จะมีผลให้เสียง /č/ ในพยางค์-tion ซึ่งออกเสียง /t̪ɔːn/ จะเปลี่ยนเป็นเสียงกักเสียดแทรก (affricate) /č/ แทน และในคำที่สะกด -nsion เสียง /n/ ซึ่งเป็นเสียงนาสิกก์จะทำให้ -nsion หรือ -ntion ออกเสียง /s/ หรือ /č/ ได้ทั้งสองแบบ

-stion, -stian etc. ออกเสียง /-t̪ɔːn/			
congestion	/kənʒɛt̪ʃən/	digestion	/daɪʒɛt̪ʃən/
christian	/krɪst̪ʃən/	question	/kwɛt̪ʃən/
Christianity	/krɪst̪ʃiənəti/, /-t̪iæn/	suggestion	/sə(g)ʒɛt̪ʃən/

\*<sup>1</sup> ที่ 3 คำเป็นคำยืมจากภาษาอิตาเลียน และ cello เป็นคำประเทก clipped ของคำเดิม violoncello

\*<sup>2</sup> คำยืมจากภาษาเช็ก

-nsion, -ntion, etc. ออกเสียง /-nčən/ หรือ /-nšən/

convention	/kənvens̩nčən/, /-šən/	extension	/ɪkstens̩nčən/, /-šən/
dimension	/dɪmɛnčən/, /daɪ-/, /-šən/	financial	/fənans̩nčəl/, /-šəl/
expansion	/ɪkspænčən/, /-šən/	mansion	/mænčən/, /-šən/

ฝึกออกเสียง /č/ ในตัวหนังต้นคำ กลางคำ และท้ายคำต่อไปนี้

ตัวหนังต้นคำ (initial)		ตัวหนังกลางคำ (middle)		ตัวหนังท้ายคำ (final)	
chain	/čen/	amateur	/æmət̩čur/, /-čər/, /-t̩r/	attach	/ət̩ač/
chalk	/čok/	chitchat	/čɪtčæt/	batch	/bæč/
chamber	/čém̩bər/	chowchow	/čaučau/	birch	/bərč/
chance	/čæns/	effectual	/ɪfɛkčwəl/, /-čəl/	butterscotch	/báts̩skɑč/
change	/čenj/	expenditure	/ɪkspéndɪčə/, /-dəčə/	catch	/kæč/
chapel	/čæpəl/	fortune	/fɔrčən/	Christchurch	/kráis- (t)čərč/
Charles	/čarlz/	juncture	/jəŋ(k)čər/	detach	/dɪtæč/
cherish	/čériš/	ligature	/lɪgəčur/, /-čər/, /-tyur/	hatch	/hæč/
chest	/čest/	literature	/lítərəčur/, /lít्रæčə/	overmatch	/ovəmæč/
chilly	/čili/	mature	/məčür/, /mətyür/	peach	/pič/
chin	/čin/	miniature	/míniəčür/, /mínyəčə/	perch	/pərč/

ตัวแหน่งต้นคำ <sup>(initial)</sup>		ตัวแหน่งกลางคำ <sup>(middle)</sup>		ตัวแหน่งท้ายคำ <sup>(final)</sup>	
chipmunk	/čɪpməŋk/	nature	/nɛtʃə/	research	/rɪsərč/
chirp	/čerp/	picturesque	/pikčerɛsk/	scotch	/skac̚/
chocolate	/čák(ə)lət/, /čɔlk-/	puncture	/pʌŋ(k)čə/	search	/sərč/
chop	/čap/	sculptureaque	/skəlpčərɛsk/	stopwatch	/stəpwač/
chuckle	/čukəl/	signature	/sɪgnəčur/, /-čur/	thatch	/θac̚/
church	/čərč/	temperature	/tēmpəčur/, /-prə-/	watch	/wač/, /wɔč/
churn	/čərn/	violoncello	/vaiələnčeli/, /vi-/	wristwatch	/rɪstwač/

คำที่สะกดด้วย “ch” ในตัวแหน่งต้นพยางค์ซึ่งเป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศส ส่วนใหญ่จะออกเสียงเป็น /š/ และ “ch” ที่เป็นคำยืมจากภาษากรีกมักจะออกเป็นเสียง /k/

“ch” ออ กเสียง /š/			
champagne	/šæmpén/	Chicago	/šækágo/
chauffeur	/šɑfə/, /-fór/	machine	/məšīn/
chef	/šef/	chut	/šut/
chic	/šik/		

“ch” ออ กเสียง /k/			
chaos	/kéas/	chorus	/kóres/, /kɔ~-/
character	/kærɪktə/	chord	/kɔrd/
Christ	/kraist/	chromide	/krómaid/
choir	/kwair/		

เสียง /j/ จะออกเสียงเหมือนกับเสียง /ɛ/ ยกเว้นในเรื่องของความสั่นสะเทือนของเส้นเสียง เพราะเสียง /ɛ/ เป็นเสียงโอมะ แต่เสียง /j/ เป็นเสียงโอมะ

เสียง /j/ จะเป็นเสียงที่เป็นปัญหาสำหรับชาวไทย เพราะเสียง /j/ ในภาษาอังกฤษจะออกเสียงโดยมีความสั่นสะเทือนที่เส้นเสียง เป็นเสียงโอมะในขณะที่เสียงที่เกิดขึ้นจากตัว “จ” ในภาษาไทย อาทิ จนจริง ๆ จำใจ จดจ่อ เป็นเสียงโอมะ ในการออกเสียงเจ้า ต้องพยายามออกเสียง /j/ ในคำ jam /dʒæm/ หรือ judge /dʒudʒ/ ให้เสียง /j/ เป็นเสียงโอมะหรือเสียงก้อง

เสียง /j/ เกิดจากอักษรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

“dg” ในคำแทนงกลางคำ และ “dge” ในคำแทนงท้ายคำ อาทิ budget /bʊdʒət/, ledger

/lɪdʒət/, midget /mɪdʒət/, bridge /brɪdʒ/, judge /dʒudʒ/

“g” ในคำแทนงตันคำหรือตันพยางค์ ส่วนใหญ่จะเกิดหน้าสระหน้า /i/, /ɪ/,

/e/, /ɛ/ \*<sup>1</sup> อาทิ gel /dʒel/, gem /dʒem/, gin /dʒɪn/, gender /dʒendər/, genesis /dʒenəsɪs/, pigeon /pɪdʒən/

“ge” ในคำแทนงท้ายคำ อาทิ ที่ลงท้ายด้วย “-age” age /eɪdʒ/, cage /keɪdʒ/, page /peɪdʒ/, wage /weɪdʒ/, bandage /bændɪdʒ/, rampage /ræmpedʒ/ และ -ge ในคำอื่น ๆ อาทิ range /reɪnɪdʒ/, exchange /ɪksɛnɪdʒ/, urge /ərɪdʒ/, barge /baɪrɪdʒ/ เป็นต้น

“gg” ในคำแทนงกลางคำ อาทิ exaggerate /ɪgzaɪdʒəret/

“j” ในคำแทนงตันคำหรือตันพยางค์ อาทิ jam /dʒæm/, jail /dʒel/, juice /dʒus/, major /meɪdʒər/, project /prædʒekɪt/, /dʒɪkt/

“d” ในคำแทนงกลางคำหน้าพยางค์ที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก เสียง /d/ จะผสมกลมกลืน กับเสียงเลื่อน /y/ เป็นเสียง /j/ อาทิ cordial /kɔ:dʒəl/, educate /dʒək'eɪt/, gradual /grædʒ(ə)wəl/, /grædʒəl/, graduate /grædʒəwet/, grandeur /grændʒər/, /grændyər/, tedious /tɪdʒəs/, /tidiəs/

\*<sup>1</sup> “g” นำหน้าสระหลัง หรือ /ɛ/ หรือหน้าพยางค์หน้ามักจะออกเสียง /g/ อาทิ goat /got/, good /gud/, glad /glæd/, galaxy /gæləksi/

จะเห็นได้ว่าคำในภาษาอังกฤษที่ปรากฏเสียง /j/ ในตัวแหน่งท้ายคำจะใช้ digraph “dg” หรือ “g” + silent “e” (สะกดด้วย “e” แต่ไม่ออกเสียง) จะไม่ใช้ “j” สะกด

“-dge” /dʒ/		“-ge” /ʒ/	
budge	/bədʒ/	college	/kælɪdʒ/
cadge	/kædʒ/	huge	/hyuʒ/
edge	/eðʒ/	marriage	/mæriðʒ/
hedge	/hɛdʒ/	sponge	/spənʒ/

ยกเว้นคำบางคำที่เป็นคำยืมจากภาษาอื่น อาทิ คำยืมจากภาษาอินดี raj /raʃ/ = reign

ชาวยังมักจะเกิดปัญหาในการออกเสียงคำที่สะกดด้วย “-ng-” ในตัวแหน่งกลาง ค่าเพราะ -ng- อาจออกเสียงเป็น /ŋ/ ในคำ singer /sɪŋə/ เป็น /ŋg/ ในคำ single /sɪŋgl/ และ /nʒ/ ในคำ stranger /strénʒə/ ซึ่งในคำ stranger นี้ บางคนอาจออกเสียง “ng” ผิด ๆ คือ อาจออกเสียงเป็น \*/streŋə/ หรือ \*/streŋgə/ ได้ เช่นเดียวกับคำที่สะกดด้วย -nge ในตัวแหน่งท้ายคำ อาทิ range /rénʒ/ บางคนอาจออกเสียงไม่ถูกต้อง โดยออกเสียงเป็น \*/reŋ/

ฝึกออกเสียงคำที่สะกดด้วย -ng- ออกเสียง /nʒ/ และ -nge ออกเสียง /ŋʒ/ ในคำต่อไปนี้

/-nʒ-/			
arranger	/ərénʒə/	endanger	/ɪndénʒə/
changer	/čénʒə/	exchanger	/ɪksčénʒə/
danger	/dénʒə/	stranger	/strénʒə/
arrange	/ərénʒ/	orange	/ɔːrɪnʒ/, /ár-/, /-ənʒ/
exchange	/ɪksčénʒ/	sponge	/spənʒ/
interchange	/ɪntəčénʒ/	strange	/strenʒ/

ฝึกออกเสียง /j/ ในคำแทนผู้ต้นค่า กลางค่าและท้ายค่าต่อไปนี้

จะกดตัวย "g"

คำแทนผู้ต้นค่า (Initial)		คำแทนกลางค่า (middle)		คำแทนท้ายค่า (final)	
gee	/jiː/	ajar	/əjər/	age	/eɪj/
gel	/jɛl/	adjust	/əj̥əst/	arrange	/əréñj/
geld	/jeld/	anagoge	/ænəgoʒi/	barge	/baʒ/
gellant	/jéllənt/	angel	/énjəl/	bridge	/brɪj/
gem	/jem/	Angelo	/ænʒəlo/	cage	/keɪj/
geminate	/jémənət/, /-net/	Angeles	/ænʒələs/	college	/kálij/
gemstone	/jémston/	angina	/ænʒáinə/, /ænʒənə/	converge	/kənvárj/
gene	/jin/	angiology	/ænʒiáləjí/	edge	/eɪj/
general	/jénərəl/	badger	/bádʒə/	emerge	/imérj/
genetic	/jénétík/	budget	/bájət/	fridge	/frið/
Geneva	/jénivə/	collegiate	/kəlfíjíat/	gauge	/geɪj/
genius	/jínys/, /-niəs/	convergent	/kənvárjént/	hedge	/heɪj/
gentle	/jéntəl/	detergent	/dítərjént/	hinge	/hɪŋj/
geology	/jíaləjí/	educate	/éjəket/	image	/ímj/
geometry	/jíamétri/	emergency	/imérjénsi/	judge	/jəj/
giant	/jáiənt/	engine	/énjən/	luggage	/lúgij/
gibe	/jaɪb/	exaggerate	/igzəjáret/	language	/lángwíj/
gigantic	/járgéntík/, /jə-/	fragile	/frágjal/, /-jel/	large	/lárf/
gigolo	/jígəlo/, /zíg-/	gingerroot	/jínjérut/, /-rut/	orange	/ɔríñj/

ตัวแทนนั่งต้นคำ (Initial)		ตัวแทนนั่งกลางคำ (middle)		ตัวแทนนั่งท้ายคำ (final)	
gigot	/ˈgiɡət/, /ˈziɡət/	Georgetown	/dʒɔːr'daʊn/	page	/peɪ̯ʒ/
gin	/dʒɪn/	gradually	/grædʒ(ə)wəli/	pledge	/plɛdʒ/
ginger	/dʒɪŋgər/	graduate	/grædʒəwet/	plunge	/plʌnʒ/
		grandeur	/grændʒər/	rampage	/ræmpædʒ/

#### สะกดด้วย “j”

ตัวแทนนั่งต้นคำ (Initial)		ตัวแทนนั่งกลางคำ (middle)		ตัวแทนนั่งท้ายคำ (final)	
jack	/dʒæk/	ledger	/lɛdʒər/	range	/ren̩ʒ/
jackal	/dʒækəl/	lodging	/lədʒɪŋ/	ravage	/rævɪdʒ/
jade	/dʒed/	logic	/lədʒɪk/	revenge	/rɪvɛn̩ʒ/
jam	/dʒæm/	longitude	/lən̩dʒət(y)ud/	stage	/steɪ̯ʒ/
Janus	/dʒénəs/	major	/mədʒər/	sponge	/spən̩ʒ/
Japan	/dʒəpæn/	pejorative	/pjɔːrətɪv/	strange	/stren̩ʒ/
jealous	/dʒéloʊs/	pigeon	/pɪfʒən/	urge	/ər̩ʒ/
jelly	/dʒéli/	project	/præfɛkt/, /-ʃɪkt/	village	/vɪlɪdʒ/
jellyfish	/dʒélifiʃ/	ridges	/rɪdʒəz/	voyage	/vɔɪ̯dʒ/, /vɒ-/
jersey	/dʒérsi/	soldier	/sɔːlɪdʒər/	wage	/weɪ̯ʒ/
Jesus	/dʒízəs/, /-zəz/	tragedy	/trædʒədi/	wedge	/weɪ̯dʒ/

#### พยัญชนะเสียงนาสิก (nasals)

เสียงพยัญชนะในกลุ่มนาสิกเป็นเสียงพยัญชนะที่ทางเดินของลมจะออกสู่ช่องจมูก (nasal cavity) เสียงพยัญชนะในกลุ่มนี้มี 3 เสียง ทุกเสียงเป็นเสียงໄโฉะ

/m/, /n/, /ŋ/

/m/ voiced bilabial nasal

/n/ voiced alveolar nasal

/ŋ/ voiced velar nasal



เสียง /m/ voiced bilabial nasal

วิธีเปลี่ยนเสียง

/m/

จารวินฝีปากบนและล่างเข้าด้วยกัน เป็นเสียง /m/ ในขณะที่ลิดเหตานอยู่ในช่องจมูก ในขณะเปลี่ยนเสียง จะเกิดการสั่นสะเทือนที่เส้นเสียง

ความสั่นสะเทือนที่เส้นเสียงจะน้อยลง (devoiced) เมื่อเสียง /m/ เกิดตามหลังเสียง /s/ อาทิ smile /smail/, smuggle /smʌɡəl/

เสียง /m/ ซึ่งเป็นเสียงท้ายของพยางค์ที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก หรือเรียกว่า พยางค์เบา อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิมซึ่งเป็นพยางค์ (syllable) ตัดเสียงระหว่าง (ส่วนใหญ่จะเป็นเสียง /ə/) และใช้เสียงพยัญชนะ /m/ ท้าหน้าที่เป็นเสียงระหว่าง พยัญชนะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นแกนของพยางค์ (syllabic consonant หรือ syllabic /m/) ซึ่งอาจใช้สัญลักษณ์ [m] อาทิ bottom จะออกเสียง /bətəm/ หรือ [bətm]<sup>\*1</sup>

เสียง /m/ จะสอดคล้องกับรด่าง ๆ ดังต่อไปนี้

"m" meat /mit/, mimic /mɪmɪk/, mother /məðə/, caramel /kærəməl/, -mel/, ice cream /aɪskrim/, slim /slɪm/

"mm" common /kəmən/, swimming /swɪmɪŋ/

"m" จะเป็นตัวสอดคล้องกับพยัญชนะอื่น ๆ และจะออกเสียงเฉพาะ /m/ เท่านั้น  
เสียงพยัญชนะอื่น ๆ จะมีแต่ตัวสอดคล้องแต่ไม่ออกเสียง ดังนี้

\*1 สำราญนี้จะไม่ใช้ syllabic consonant แต่จะใช้พยางค์ที่มีเสียงระหว่างตามท้ายเสียงพยัญชนะ อาทิ button /bətən/ ในรูป [bətən]

- “-mb” ในตัวแหน่งท้ายคำ หรือกลางคำจะออกเสียง /m/ อาทิ bomb /bɒm/, comb /kɒm/, tomb /tʊm/, climber /klɪmər/, climbing /klɪmɪŋ/
- “mn” ในตัวแหน่งท้ายคำจะออกเสียง /m/ เท่านั้น “n” จะไม่ออกเสียง อาทิ autumn /ətəm/, column /kálmən/, hymn /hím/ แต่ถ้ามีการเติมปัจจัยท้ายคำ อาทิ autumnally , columnist จะออกเสียง /n/ ด้วย โดยจะออกเสียงเป็น /ətəmnəli/ , /kálmənləst/ ตามลำดับ
- “gm” ในตัวแหน่งหลังสระจะออกเสียง /m/ เท่านั้น “g” จะไม่ออกเสียง อาทิ diaphragm /dáɪəfræm/, paradigm /pærədaɪm/, /-dɪm/
- “chm” ในตัวแหน่งหลังสระจะออกเสียง /m/ เท่านั้น “ch” จะไม่ออกเสียง อาทิ drachm /dræm/ อาจสะกด dram ได้

ฝึกออกเสียงคำที่มีเสียง /m/ ในตัวแหน่งต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ ต่อไปนี้

ตัวแหน่งต้นคำ (initial)		ตัวแหน่งกลางคำ (middle)		ตัวแหน่งท้ายคำ (final)	
macaw	/mækɔ:/	admit	/ədmɪt/	beam	/bɪm/
Macbeth	/mæk'bɛθ/, /mæk-/	armpit	/ərmpɪt/	became	/bɪkém/
machine	/mæʃɪn/	assimilate	/əsɪmɪleɪt/	climb	/klaim/
macron	/mékran/, /mæk-/, /-rən/	automobile	/ətəmobil/	daydream	/dédrim/
madam	/mædəm/	Ave Maria	/aveməriə/	defoam	/dífəm/
Made-moiselle	/mæd(ə)- m(w)əzɛl/, /mæmzɛl/	caramel	/kærəməl/, /-mel/	exam	/ɪgzæm/
Mafia	/máfiə/, /mæf-/	centimeter	/séntəmitə/	fame	/fem/

ตัวแหน่งต้นคำ (initial)	ตัวแหน่งกลางคำ (middle)	ตัวแหน่งท้ายคำ (final)
magic /mædʒɪk/	committee /kəmɪt̬i/, /kəmət̬i/	foam /fəm/
magician /mædʒɪʃən/	crabmeat /kræbmit/	honeycomb /hənɪkɒm/
mahout /məhəʊt/	dreamy /dr̬ɪmi/	hymn /hɪm/
majority /mədʒɔːrəti/, /-jár-/	estimate /éstəmet/	income /ɪnkəm/
mammoth /mæm məθ/	examinee /ɪksæməni/	lamb /læm/
manicure /mænɪkjʊr/	female /fɪmel/	lexeme /léksim/
Maori /máu(ə)ri/	formulae /fórm̬yəli/	limn /lɪm/
margin /márfən/	homage /hámij/	mamogram /mæməgræm/
martial /mártʃəl/	homesick /hómsik/	mainframe /ménfrem/
matador /mátdədər/	incomplete /ɪnkəmplít/	platform /plétfɔrm/
mechanic /mɪkænɪk/	mailman /mælmæn/	program /prógræm/
menthol /ménθəl/, /-θol/	mammal /mæməl/	Rome /rom/
mercy /mérsi/	mathematics /mæθəmæt̬ɪks/	Sam /sæm/
metaphor /métəfɔr/, /-fər/	number /námbə/	slim /slím/
method /méθəd/	ornament /ɔrnəmənt/	supreme /suprím/
mezzanine /méz(ə)nín/, /-níñ/	semantics /sémæntíks/	surname /sórnem/
mislead /míslið/	Siamese /sáiemis/	syndrome /síndrom/
module /mádʒul/	steamship /stímʃip/	synonym /sínəným/
monolog(ue) /mánəlög/, /-lag/	submarine /səbmərín/	telegram /téleg्रæm/

ตัวหนังต้นคำ (Initial)		ตัวหนังกลางคำ (middle)		ตัวหนังท้ายคำ (final)	
monopoly	/mənəpɔli/	windmill	/wɪndmɪl/	them	/ðəm/
mortgage	/mɔrtgɑːʒ/	yeoman	/jʊəmən/	thumb	/θəm/

เสียง /n/ voiced alveolar nasal  
วิธีเปล่งเสียง



/n/

ยกปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกและพื้นบนด้านหลัง เปปลงเสียง /n/ โดยที่ปลายลิ้นยังแตะอยู่ที่เดิม เพดานอ่อนลดต่ำลงปล่อยให้ลมออกสู่ช่องจมูก ในขณะที่เส้นเสียงสั่นสะเทือน

ความสั่นสะเทือนของเส้นเสียงจะลดน้อยลง (devoiced) เมื่อเสียง /n/ เกิดตามหลังเสียง /s/ อาทิ snail /snɛl/, snap /snæp/, snore /snɔr/, /snɔr/ ลักษณะของริมฝีปากจะซึ่งขึ้นอยู่กับเสียงสระที่อยู่ติดกับเสียง /n/ อาทิ ริมฝีปากเหยียดเมื่อเปล่งเสียง neat /nit/ และริมฝีปากกลม เมื่อเปล่งเสียง noon /nʌn/ เป็นต้น

เสียง /n/ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะที่เกิดหลังเสียง /ə/ ในพยางค์ที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก (ลักษณะเดียวกับเสียง /m/) เป็นไม้ออกเสียง /ə/ และออกเสียง /m/ เป็นแกนของพยางค์ (syllabic consonant) อาทิ คำ button จะออกเสียง [bətən] ได้ \*¹

เสียง /n/ จะสะกดด้วยอักษรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

“n” no /no/, neat /nit/, weeny /wɪni/, ozone /oʊzən/

“nn” sunny /sʌni/, winner /wɪnər/

“n” จะเป็นตัวสะกดคู่กับพยัญชนะอื่น และจะออกเสียงเฉพาะ /n/ เท่านั้น พยัญชนะอื่น ๆ จะปรากฏเป็นตัวสะกดแต่ไม้ออกเสียง ดังนี้

\*¹ หนังสือเล่นนี้จะไม่ใช้ [n] แต่จะใช้ /ən/ อาทิ button จะออกเสียง /bətən/

“gn” ในตัวแหน่งหน้าสระ เดิมภาษาอังกฤษโบราณ และภาษาอังกฤษสมัยกลางเคยออกเสียงเป็นเสียงควบกั้น /gə/ ปัจจุบันเสียง oral /g/ หายไปจะออกเสียงเฉพาะเสียง nasal /n/ เท่านั้น อาทิ gnarl /nərl/, gnat /næt/, gnaw /nəʊ/<sup>\*1</sup>

“gn” ในตัวแหน่งท้ายคำหรือท้ายพยางค์จะออกเสียง /n/ อาทิ sign /saɪn/, assign /əsɪgn/, design /dɪzɪgn/

“kn” ในตัวแหน่งหน้าสระ เดิมภาษาอังกฤษโบราณ และภาษาอังกฤษสมัยกลางเคยออกเสียงเป็นเสียงควบกั้น /kə/ ปัจจุบันเสียง oral /k/ หายไปจะออกเสียงเฉพาะเสียง nasal /n/ เท่านั้น อาทิ knee /ni/, knight /naɪt/, knit /nɪt/, know /no/

“mn” ในตัวแหน่งหน้าสระ จะออกเสียงเสียง /m/ เท่านั้น เสียง /m/ ซึ่งเป็นเสียงนาสิกเหมือน /m/ จะหายไป อาทิ mnemonics /mimənɔɪks/, Mnemosyne /miməsɔni/, /-mæz-/ (เทพเจ้าแห่งความจำของกรีก)

“mn” ในตัวแหน่งท้ายคำ หรือ ท้ายพยางค์จะออกเสียง /m/ เสียง /m/ จะหายไปไม่ออกเสียง อาทิ condemn /kəndem/, solemn /sələm/, hymn /hɪm/

“pn” ในตัวแหน่งหน้าคำหรือหน้าพยางค์ เสียง /p/ จะไม่ออกเสียง จะออกเสียงนาสิก /p/ เท่านั้น อาทิ pneumograph /n(y)پməgræf/, pneumonia /n(y)پmənθyə/ ฝึกออกเสียงคำที่มีเสียง /p/ ในตัวแหน่งต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ ต่อไปนี้

ตัวแหน่งต้นคำ (initial)	ตัวแหน่งกลางคำ (middle)	ตัวแหน่งท้ายคำ (final)
nail /neɪl/	amend /əmēnd/	aeroplane /eərəplen/
naked /nækəd/	bikini /bəkīni/	again /əgən/
napkin /næpkən/	centenial /sentēnɪəl/	between /bɪtwɪn/, /bə-/, /bə-/
narrative /nærətɪv/	designee /dezɪgnɪ/	canteen /kæntɪn/

\*1 ถ้าว่าอย่างการออกเสียงคำที่เกิดจากตัวสะกด “gn” และ “kn” เพื่อเดินในศักราชไทยเสียง /g/, /k/

คำหนังต้นคำ (Initial)		คำหนังกลางคำ (middle)		คำหนังท้ายคำ (final)	
nasal	/nézəl/	doornail	/dórnel/	caravan	/kárván/
nation	/néšən/	honeybee	/hónibí/	cartoon	/kártoón/
natural	/nášč(ə)rál/	lunatic	/lúnetík/	cuisine	/küzín/
necessary	/néseserí/	magnate	/mágnet/, /-nét/	cyclone	/sáiklon/
necktie	/néktai/	martini	/martíni/	design	/dízain/
nectar	/néktə/	monorail	/mánorél/	gasoline	/gásolin/
negative	/négatív/	nickname	/níknem/	Ian	/iən/
nervous	/nérvəs/	nominee	/naməní/	insane	/ínsén/
network	/nétwérk/	ornament	/örnément/	magazine	/mágazín/, /-zín/
neuter	/n(y)útə/	ownership	/ónaséip/	monsoon	/mansúún/
Niagara	/naíág(ə)rə/	personnel	/pəsənél/	ozone	/ózon/
nicotine	/níkotín/	phoenix	/fíníks/	praline	/prálin/
nightgown	/nítgaún/	phoneme	/fónim/	quinine	/kwáiináin/AE, /kwíñin/BÉ
nomad	/nómæd/, BE /námæd/	runaway	/rénəwe/	raccoon	/rækún/, /rə-/
nominate	/námənet/	satanic	/sátæník/	routine	/rutín/
nonsense	/nánsens/, /-səns/	surname	/sérnem/	submarine	/səbmərin/
northern	/nórdən/	technique	/tékník/	sustain	/səstén/
notorious	/notóriəs/, /nə-/,-tír-/	teenage	/tínej/	vaccine	/væksín/, /væk-/
nuclear	/n(y)úkliə/	under- neath	/əndənθ/	violin	/víolín/

ตัวแหน่งต้นคำ (Initial)		ตัวแหน่งกลางคำ (middle)		ตัวแหน่งท้ายคำ (final)	
nutrition	/n(y)utrɪʃən/	unique	/yúnɪk/	weapon	/wɛpən/
nylon	/nɔɪlən/	weeny	/wíni/	western	/wéstən/

เสียง /ŋ/ voiced velar nasal



/ŋ/

วิธีเปล่งเสียง

ยกสิ้นส่วนหลังแตะเพดานอ่อน เปล่งเสียง /ŋ/ โดยที่สิ้นส่วนหลังยังคงแตะอยู่ที่เดิม เพดานอ่อนลดต่ำลง ปล่อยให้ลมออกสู่ช่องจมูก ในขณะที่เส้นเสียงสั่นสะเทือน

ตัวเสียง /ŋ/ มีเสียงกระหายน้ำอ่ายชักหน้า จะใช้สิ้นและเพดานปากส่วนหน้ามากกว่าเมือ /ŋ/ นำหน้าด้วยสรหหลัง อาทิ ring /rɪŋ/, sing /sɪŋ/ เปรียบเทียบกับเสียงในคำ strong /strɔŋ/, throng /θrɔŋ/ เป็นต้น

ตัวชุดของวิมฟีปากจะขึ้นอยู่กับเสียงสรหที่อยู่ชักหน้า อาทิ วิมฟีปากจะเหยียดออกเมื่อเปล่งเสียง wing /wɪŋ/ และวิมฟีปากกลมเมื่อเปล่งเสียง song /sɔŋ/

เสียง /ŋ/ ออกเสียงเหมือนเสียงที่เกิดจาก “ง” ในภาษาไทย และไม่มีปัญหาในการออกเสียง โดยเฉพาะเสียง /ŋ/ ในตัวแหน่งท้ายสรห เพราะในภาษาไทยมีการออกเสียง /ŋ/ เป็นเสียงท้ายสรห อาทิ คง ตรง เป็นต้น

เสียง /ŋ/ จะสะกดด้วยอักษรต่าง ๆ ดังด่อไปนี้

“ng” ออกเสียง /ŋ/ ในตัวแหน่งท้ายคำ และจะออกเสียง /ŋ/ และ /ŋg/ ในตัวแหน่งกลางคำ

/-ŋ/ bring /brɪŋ/, king /kɪŋ/, slang /slæŋ/

/-ŋ-/ hangover /hæŋ'əʊvə/, singer /sɪŋə/, swinging /swɪŋɪŋ/

/-ŋg-/ finger /fɪŋgə/, jingle /'dʒɪŋgl/, mangrove /mæŋgrəv/,  
/mæŋkən-/

“-ngue” tongue /təŋ/

“nc,” “nk,” “nch,” “nx” ออกรสเสียง /ŋk/, /ŋ/  
 function /fəŋkʃən/, punctual /pəŋktʃuəl/, uncle /ʌŋkl/, donkey  
 /dəŋki/, monkey /məŋki/, skunk /skəŋk/  
 anchor /æŋkər/, anchorite /æŋkəraɪt/, anxiety /æŋzɪəti/, anxious  
 /æŋkʃəns/

### การเกิดของเสียง /ŋ/ จากตัวสะกด “n”

เสียง /n/ ที่นำหน้าเสียงพัญชนะที่เกิดจากฐานเดดานอ่อน /g/, /k/ จะเกิดการผสมกลุ่มกลืนของเสียง (assimilation) เปลี่ยนเสียงนาสิก /n/ ที่เกิดจากฐานปุ่มเหงือกให้เป็นเสียงพัญชนะนาสิกที่เกิดจากฐานเดดานอ่อนด้วยกัน คือ เสียง /ŋ/ ตัวสะกด “ng” ซึ่งออกเสียง /ŋg/ มาตั้งแต่สมัยยุคภาษาอังกฤษโบราณจนถึงสมัยใหม่ตอนต้น คำที่ออกเสียง /ŋg/ ในตัวแหน่งท้ายคำจะเหลือเพียงเสียง /ŋ/ เสียงเดียว เสียง /g/ ซึ่งเป็นเสียง oral จะหายไป

### การออกเสียงตัวสะกด “ng” เป็น /ŋ/ หรือ /ŋg/

1. “-ng” ในตัวแหน่งท้ายสุดของคำ จะออกเสียง /ŋ/ เช่น อากิ ring /rɪŋ/, sting /stɪŋ/, wrong /rɒŋ/

2. “-ng-” ในตัวแหน่งกลางระหว่างระหว่างจะออกเสียงได้ทั้ง /ŋ/ และ /ŋg/ โดยมีเกณฑ์การออกเสียงดังนี้

2.1 “-ng-” ในตัวแหน่งกลางระหว่างระหว่างจะออกเสียงได้เป็นคำที่มาจากคำเดิมลงท้ายด้วย “ng” ออกเสียง /ŋ/ และเติมปัจจัยแสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์ “ng” จะออกเสียง /ŋg/

sing /sɪŋ/ → sings /sɪŋz/ → singer /sɪŋə/ → singing /sɪŋɪŋ/  
 sting /stɪŋ/ → stings /stɪŋz/ → stinger /stɪŋə/ → stinging /stɪŋɪŋ/  
 ยกเว้น ถ้าเป็นการเติมปัจจัย -er และ -est ท้ายคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์ที่ลงท้ายด้วย “ng” ออกเสียง /ŋ/ เพื่อแสดง comparative และ superlative degree จะออก /ŋg/ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเปลี่ยนเสียงพยางค์เบา /ər/ และ /əst/ เพราะถ้าไม่ออกเสียง /g/ ร่วมกับ /ŋ/ ผู้ฟังอาจไม่ได้ยินพยางค์ /ər/, /əst/ อย่างชัดเจนได้

positive degree		comparative degree		superlative degree	
long	/lɔŋ/	longer	/lɔːŋgə/	longest	/lɔːŋgəst/
young	/yəŋ/	younger	/yəːŋgə/	youngest	/yəːŋgəst/

แต่จะออกเสียง /ŋ/ ในคำ longish /lɔŋiʃ/, youngish /yəŋiʃ/

3. “-ng-” ในตัวແໜ່ງກລາງຄໍາອື່ນ ຈາກທີ່ “ng” ໃນຕ້າແໜ່ງກລາງຮວ່າງສະກຳມີໃຊ້ການເຕີມປັຈຈີຍຄໍາທີ່ສະກຳ “ng” ເພື່ອກໍາຫນ້າທີ່ກາງໄວຢາກຮົມ ແຕ່ເປັນການສະກຳ “ng” ໃນຕ້າແໜ່ງກລາງຮວ່າງສະຂອງຄ່ານັ້ນ ຈາກທີ່ “ng” ຈະອຸກເສີຍເປັນ /ŋg/ ຈາກທີ່ angry /æŋgri/, bingo /bɪŋgo/, hunger /hʌŋgə/, linguist /lɪŋgwɪst/, mangrove /mæŋgrov/

“ng” ໃນຕ້າແໜ່ງກລາງຄໍາ ທີ່ເປັນເສີຍທ້າຍຂອງພຍານຄໍແຮກແລະນີພຍານຄໍດັດໄປ ຫຼັນຕົ້ນດ້ວຍສະກຳພຍັ້ນຫະ “ng” ຈະອຸກເສີຍ /ŋ/ ຈາກທີ່ dingdong /dɪŋdɔŋ/, hangover /hæŋgəvə/, pingpong /pɪŋpɒŋ/, songbird /sɔŋbərd/

“ng” ໃນຕ້າແໜ່ງກລາງຄໍາທີ່ “ŋ” ເປັນເສີຍທ້າຍຂອງພຍານຄໍແຮກ ແລະ “g” ເປັນພຍັ້ນຫະທັນພຍານຄໍຂອງພຍານຄໍດັດໄປ “n” ຈະອຸກເສີຍ /n/ ແລະ “g” ຈະອຸກເສີຍ /ŋ/ ເປັນເສີຍການສອງ /ŋŋ/ ແລະ “-nge” ໃນຕ້າແໜ່ງທ້າຍຄໍາອຸກເສີຍ /ŋŋ/ ເຊັ່ນເດືອກກັນ

ຝຶກອຸກເສີຍ /-ŋŋ-/ ໃນຄໍາຕ່ອໄປນີ້

ຕ້າແໜ່ງກລາງຄໍາ (middle)		ຕ້າແໜ່ງທ້າຍຄໍາ (final)	
changing	/tʃeŋjəŋ/	artange	/ərénj/
engine	/ɛnʒən/	change	/cénj/
longeron	/lánɟəran/	exchange	/ɪksɛnɟ/
longicron	/lánɟəkɔrn/	orange	/ɔːrɪŋɟ/
longitude	/lánɟət(y)ud/	plunge	/plənɟ/
lunging	/lánɟɪŋ/	range	/renɟ/
stingy	/stɪŋji/	revenge	/rɪvénɟ/
stranger	/strénɟə/	strange	/strenɟ/

**ฝึกออกเสียง /ŋ/ ในตัวแหน่งกลางคำและท้ายคำต่อไปนี้**

ตัวแหน่งกลางคำ (middle)		ตัวแหน่งท้ายคำ (final)	
anxiety	/æŋzəriəti/	along	/ələŋɡ/
belonging	/bɪləŋɡɪŋ/	among	/əməŋɡ/
dingdong	/dɪŋdəŋ/	boomerang	/buːməræŋ/
hangover	/hæŋgəvə/	diphthong	/dɪfθɔŋ/, /dɪfθəŋ/
lengthwise	/lɛnθwaɪz/	earring	/ɪrɪŋ/
pingpong	/pɪŋpɔŋ/	fang	/fæŋ/
prolonged	/prələŋɡd/	lung	/ləŋ/
Shanghai	/ʃəŋhaɪ/	meringue	/mərəŋɡ/
Singapore	/sɪŋgəpor/, /sɪŋgəpor/, /-pər/	mustang	/mʌstæŋ/
singer	/sɪŋɡə/	nightlong	/naɪtlɔŋ/
songbird	/sɔŋbərd/	offspring	/ɒfsprɪŋ/
springer	/sprɪŋɡə/	prolong	/prələŋɡ/
stingray	/stɪŋɡreɪ/	so long	/sələŋɡ/, /sələŋɡ/
swinging	/swɪŋɡɪŋ/	tongue	/təŋɡ/
upbringing	/ʌpbrɪŋɡɪŋ/	young	/yəŋ/

**ฝึกออกเสียง /-ŋ/-/ ในตัวแหน่งกลางคำต่อไปนี้**

ตัวแหน่งกลางคำ (middle)			
anger	/æŋɡə/	jungle	/jʌŋɡəl/
bingo	/bɪŋɡo/	mangosteen	/mæŋɡəstiːn/
finger	/fɪŋɡə/	mangrove	/mæŋɡroʊv/, /mæn-/
fingertip	/fɪŋɡətip/	mingle	/mɪŋɡəl/
hunger	/hʌŋɡə/	single	/sɪŋɡəl/
jingle	/ʃɪŋɡəl/	youngest	/yʌŋɡəst/

ฝึกออกเสียง /-ŋk-/ ในตำแหน่งกลางคำและท้ายคำต่อไปนี้

ตำแหน่งกลางคำ (middle)	ตำแหน่งท้ายคำ (final)
anchor	/æŋkər/
bankbook	/bæŋkbuk/
banker	/bæŋkər/
chunky	/čəŋki/
concord	/kɑːŋkɔːrd/, /kán-/
donkey	/dəŋki/
junkie	/jəŋki/
monkey	/mæŋki/
monkhood	/mæŋkhud/
ranking	/ræŋkɪŋ/
sinking	/sɪŋkɪŋ/
stinkbug	/stɪŋkbəg/
stinkpot	/stɪŋkpət/
uncle	/ʌŋkəl/
chipmunk	/čɪpməŋk/
eyewink	/'aɪwɪŋk/
flunk	/fləŋk/
frank	/fræŋk/
junk	/jəŋk/
kitchen-sink	/kɪtʃənsɪŋk/
monk	/məŋk/
outrank	/autræŋk/
pink	/pɪŋk/
riverbank	/rɪvəbæŋk/
shrink	/ʃrɪŋk/
skunk	/skəŋk/
think	/θɪŋk/
trunk	/trəŋk/

ตัวสะกด “nc” ในตำแหน่งกลางคำต่อไปนี้ จะออกเสียง /ŋ/ เท่านั้น เพราะ /k/ ในตำแหน่งกลางระหว่าง /ŋ/ และ /č/ หรือ /ŋ/ และ /š/ ได้ท้ายไป

function	/fʊŋ(k)ʃən/	puncture	/pʊŋ(k)čə/
juncture	/jʊŋ(k)čə/	punctuation	/pʊŋ(k)čəwɛšən/
junction	/jʊŋ(k)šən/		


## พยัญชนะลีนไหล (Liquids)

พยัญชนะเสียงลีนไหลมี 2 เสียง

คือ /l/ และ /r/

/l/ voiced alveolar lateral

/r/ voiced alveolar retroflex



/l/

/r/

เสียง /l/ voiced alveolar lateral หรือเสียงข้างลีน

### วิธีเปล่งเสียง

ยกปลายลีนแตะส่วนกลางของปุ่มเหงือก ปล่อยให้ลมไหลตามสองข้างของลีน ในขณะที่เส้นเสียงสั่นสะเทือนเป็นเสียงไม谱写 แต่ความสั่นสะเทือนจะน้อยลงถ้าเสียง /l/ ตามหลังเสียงพยัญชนะอะไร อาทิ ตามหลัง /s/, /p/ ในคำ sleep /slip/, และ please /pliz/

เสียง /l/ ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ จะออกเสียง /l/ ได้ 2 ลักษณะ คือ clear [l] และ dark [ɫ] ถ้า “l” สะกดอยู่หน้าสระจะออกเสียงเป็น /clear [l]/ อาทิในคำ long [long], light [laɪt] ถ้า “l” สะกดในตัวแหน่งหลังสระจะออกเสียงโดยยกลีนส่วนหลังขึ้นสูงไปสู่เพดานอ่อน ในขณะที่ปลายลีนแตะปุ่มเหงือก ทำให้ส่วนกลางของลีนมีลักษณะเป็นแอ่ง อาทิ pool [puɫ], bull [buɫ]

สำเนียงอเมริกันจะออกเสียง /l/ ในลักษณะเดียวกับ clear /l/ ไม่ว่า /l/ จะอยู่หน้าสระหรือหลังสระ

ชาวไทยจะมีปัญหาในการออกเสียง /l/ เมื่อ /l/ เกิดในตัวแหน่งหลังสระ เพราะภาษาไทยจะไม่มีการออกเสียงจากตัวสะกด “ล” ในตัวแหน่งท้ายสระ อาทิ สากระ จะออกเสียงโดยใช้ “น” แทน จึงต้องระวังการออกเสียง /l/ ในตัวแหน่งท้ายสระไว้ทุกครั้ง เสียง

/l/ จะทำหน้าที่เป็นเสียงอ่อนสระและพยัญชนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแกนของพยางค์ (syllabic consonant) ซึ่งอาจใช้สัญลักษณ์ [l] อาทิ bottle [bɒtl], fertile [fɜːrtl], missile [mɪsl̩]

เสียง /l/ จะใช้อักษร “ล” และ “ล” และเกิดได้ทั้ง 3 ตำแหน่ง

### ฝึกออกเสียง /l/ ทั้ง 3 ตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งต้นคำ (initial)	ตำแหน่งกลางคำ (middle)	ตำแหน่งท้ายคำ (final)
label /leɪbəl/	absolute /əb'səlut/	bell /bel/
labial /leɪbiəl/	balloon /bəluːn/	carpool /kɑːrpul/
laboratory /læbə'rətɔːri/	cal- ligraphic	cholesterol /kə'lɛstərol/
lacquer /laekə/	Cinderella /sɪndərələ/	charcoal /tʃɑːrkol/
ladybug /leɪdibəg/	eggplant /'eɡplænt/	colonel /kərnəl/
language /laen̩ge/	evolution /ˌevəljuːʃən/	dispel /dɪspel/
lament /ləment/	fairyland /'feərilænd/	dole /dol/
landmark /laen̩(d)mɑːk/	gallant /'gələnt/	dual /duːl/
language /laen̩gwɪj/	galax /'gælæks/	dwell /dwel/
lantern /laen̩tən/	heartfelt /haːrtfelt/	excel /ɪksel/
Laotian /lae̩tʃən/, /ləu̩tʃən/	inelastic /ɪnələstɪk/	farewell /færwel/
larynx /laerɪŋ(k)s/	inland /'ɪnlænd/	hotel /hotɛl/
lateral /laet̩erəl/	lullaby /'luːləbaɪ/	internal /int̩ərnəl/
latitude /laet̩at(y)ud/	molecule /məl̩ikyul/	Istanbul /istəm'bʊl/, /-tan-/

ตัวหนังสัมค่า (initial)	ตัวหนังกลางค่า (middle)	ตัวหนังท้ายค่า (final)
leak /lɪk/	nullify /nʌlɪfaɪ/	jewel /dʒuːəl/
lecture /lɛktʃə/	polio /pólio/	journal /dʒɜːrnəl/
legitimate /lɪgɪtɪmət/	pollute /pəlút/	mendable /mendəbəl/
Leicester /lɪstə/	pomelo /páməlo/	motel /mətəl/
leopard /lépərd/	preluder /prél(y)udə/	patrol /pətrəl/
liable /laɪəbəl/	qualify /kwálaɪfaɪ/	playgirl /plégaɪrl/
lieutenant /lutēnənt/	relax /rɪlæks/	quell /kwəl/
ligature /lɪgətʃə/, /-čur/	solitude /sálaɪt(y)ud/	renewal /rənýuəl/
lizard /lɪzərd/	telegraph /telégræf/	shawl /ʃəl/
lobster /lábsta/	umbrella /əmbréla/	shoal /ʃo:l/
location /ləkéšən/	vanilla /vənɪflə/	spell /spel/
locust /lókəst/	waterloo /wɔ:təlu:/, /wat-/	spoonful /spúnfūl/
lubricant /lúbrɪkənt/	whirlpool /hwárlpul/	stroll /strəl/
lymphoma /limfómə/	yourself /yə:self/	yell /yel/

ตัวสะกด “l” ที่สะกดร่วมกับพยัญชนะอื่น อาทิ “lk,” “lm,” “lf” ในตัวแหน่งหลัง สระ อาจจะออกเสียงโดยมีเสียง /l/ หรือ /l/ อาจหายไปไม่ออกเสียง ดังนี้

1. คำที่สะกด “-alk” จะไม่ออกเสียง /l/ (consonant loss) อาทิ balk /bɔ:k/, talk /tɔ:k/, walk /wɔ:k/ รวมทั้ง “-olk” ด้วย อาทิ folk /fɔ:k/, folklore /fóklɔ:r/

2. คำที่สะกด “-alm” ชาวอเมริกันนิยมออกเสียงโดยไม่มีเสียง /l/ (consonant loss) แต่อาจออกเสียง /l/ ด้วยก็ได้ อาทิ alms /amz/, /almz/, balm /bam/, /balm/, calm /kam/, /kalm/, palm /pam/, /palm/, psalm /sam/, /salm/

3. คำที่สะกด “-alf” จะออกเสียงโดยไม่มี /l/ อาทิ calf /kæf/ BE /kaf/, half /hæf/ BE /haf/ เป็นต้น

4. คำกริยาช่วยชนิด modal verb “could” “should” “would” จะไม่ออกเสียง /ɪ/ โดยออกเสียง could /kəd/, /kud/, should /ʃəd/, /shd/, และ would /wəd/, /wud/

5. อีน ๆ อาทิ “-ilm” ในคำ film จะออกเสียง /ɪ/ ด้วย คือ film, golf จะออกเสียง /ɪ/ หรือไม่ออกเสียง /ɪ/ ที่ได้ โดยจะออกเสียงมี /ɪ/ เป็น /galf/ หรือ /gɔlf/ และอาจออกเสียง /gaf/, /gəf/ ได้ คำ salve จะออกเสียงไม่มี /ɪ/ เป็น /səv/ หรือ /sav/ และ salmon จะออกเสียงโดยไม่มี /ɪ/ เป็น /səlmən/ คำ almond ชาอเมริกันนิยมออกเสียง /əmənd/ และ /əlmənd/ แต่จะออกเสียงโดยมี /ɪ/ ได้ คือ /ælmond/ และ haulm จะออกเสียงโดยไม่มี /ɪ/ คือ /həm/

เสียง /ɪ/ จะเกิดเป็นเสียงควบกล้ำกับพยัญชนะอื่น ๆ

1. ร่วมกับพยัญชนะหยุดก็เป็นเสียงทางหน้า

/pl-/ อาทิ play /ple/, plain /plen/, plot /plat/

/bl-/ อาทิ blade /bled/, blame /blem/, blood /bləd/

/kl-/ อาทิ clan /klæn/, climb /klaim/, Kleenex /klīneks/

/gl-/ อาทิ glad /glæd/, gleam /glim/, gloom /glum/

เสียง /ɪ/ ข้างควบกล้ำกับเสียงพยัญชนะอื่น ๆ อีก อาทิ /fl-/ ในคำ flock /flak/, /sl-/ ในคำ slide /slaid/

เสียงทางหน้า /ɪ/ กับพยัญชนะเสียงหยุดก็ อาจเป็นเสียงทางหน้า

3 เสียง อาทิ splash /splæs/, sclerosis /sklərōsəs/

2. เสียง /ɪ/ เกิดเป็นเสียงควบกล้ำในตำแหน่งเสียงทางหลังกับพยัญชนะอื่นดังนี้

/-lb/ bulb /bəlb/ /-lm/ film /fɪlm/ /-lv/ solve /salv/, /səlv/

/-ld/ fold /fold/ /-lp/ help /help/

/-lf/ gulf /gəlf/ /-lt/ felt /felt/

/-lj/ bulge /bəlj/ /-lh/ health /hele/

/-lk/ silk /silk/ /-ls/ false /fəls/

เสียง /ɪ/ อาจเกิดเป็นเสียงควบกล้ำในตำแหน่งเสียงทางหลัง 3 เสียง หรือ 4 เสียง ได้ อาทิ belts /belts/, helps /helps/, shelves /shelvz/, twelfths /twelfθs/

## เสียง /r/ voiced alveolar retroflex (เสียงสิ้นของหรือลิ้นกระตก)



วิธีเปล่งเสียง

ปลายลิ้นของชี้ไปเกื้อบนส่วนหลังของปุ่มเหงือก โดยลิ้นส่วนกลางจะลาดต่ำลง ริมฝีปากจะห่อกลมและจะเปลี่ยนรูปไปตามเสียงสะท้อนตามมา เมื่อออกเสียง /r/ จะสัดปลายลิ้นไปข้างหน้าโดยลิ้นไม่กระทบอวัยวะส่วนอื่นได้ภายในช่องปาก ขณะเปล่งเสียงเส้นเสียงจะสั่นสะเทือน

เสียง /r/ จะมีความสั่นสะเทือนที่เส้นเสียงน้อยลงเมื่อเสียง /r/ ตามหลังเสียง /p/, /t/, /k/ อาทิ *pry /praɪ/, try /traɪ/, และ cry /kraɪ/*

เสียง /r/ เป็นเสียงพยัญชนะที่มีลักษณะของการเปล่งเสียงหลายรูปแบบ อาทิ การเปล่งเสียงโดยตัวดปลายลิ้นไปยังส่วนหลังของปุ่มเหงือก ริมฝีปากกลมและเมื่อเปล่งเสียง /r/ ลิ้นจะตัวดไปข้างหน้าโดยไม่กระทบอวัยวะส่วนใดเลย เรียกว่า เสียงลิ้นกระตกหรือลิ้นงอ (retroflex)

เสียง /r/ ที่ใช้ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกอย่างรวดเร็ว และลิ้นกลับสู่สภาพเดิมในทันที จะเป็นเสียง /r/ ที่เรียกว่า *tap* หรือ *flap* ลักษณะคล้ายคลึงกับการเกิดของเสียงพยัญชนะในกลุ่มเสียงหยุดกัก ในกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่มี *retroflex /r/ กึมกจะมี flapped /r/ ด้วย* อาทิ *seying /r/ ในคำ very, party และ birdie*

## การเกิดของเสียง /r/ ในตัวหนังหลังสระ

ในกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะมีความแตกต่างกันเรื่องการออกเสียงหรือไม่ออกเสียง /r/ ในตัวหนังหลังสระ (Post-vocalic /r/) ชาวอเมริกันส่วนใหญ่<sup>\*1</sup> จะออกเสียง /r/ หลังสระ (rhotic accents) แต่ชาวอังกฤษ<sup>\*2</sup> โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษ RP จะไม่ออกเสียง /r/ หลังสระ (non-rhotic accents) ยกเว้นถ้า /r/ เป็นเสียงท้ายสุดของคำ และมีคำถัดไปขึ้นต้นด้วยเสียงสระ ชาวอังกฤษและพากล่าเนย RP จะออกเสียง /r/ หลังสระซึ่งเรียกว่า linking /r/ ได้ อาทิ far \_away /fa:rəwe/, bar \_and restaurant /bɑ:rstɔ:n(d)rəst(o)rənt/, /-trənt/

เสียง /r/ ในล่าเนยของอเมริกัน เกิดได้ทั้ง 3 ตัวหนัง และจะเกิดจากอักษร “r” ทั้งสิ้น ไม่มีอักษรอื่นใดให้เสียง /r/ แต่ “r” จะเกิดคู่กับอักษรอื่น ๆ ให้เสียง /r/ ได้ ตัวสะกดที่ให้เสียง /r/ มีดังนี้

“r” rat /ræt/, read /rid/, harass /hərəs/, neuter /nyu:tə/

“rr” burr /bər/, arrow /ə:ro/, furry /fə:ri/, narrow /næ:ro/

“rh” rhea /riə/, rhebok /rɪbək/, rhetoric /rɪ:tərik/, rhinoceros

/raɪnəs(r)o:res/, rhubarb /rʊbərb/, rhyme /raɪm/, rhythm /rɪθəm/

“rh” diarrhea /daɪərɪə/

“wr” wrap /ræp/, wreath /riθ/, wreck /rek/, wrestle /rɛ:səl/, writhe /raɪð/,

wrong /rɒŋ/, wry /rai/

ฝึกออกเสียง /r/ ในตัวหนังต้นคำ กลางคำ และท้ายคำ ต่อไปนี้

ตัวหนังต้นคำ (Initial)	ตัวหนังกลางคำ (middle)	ตัวหนังท้ายคำ (final)
rabbit /ræ:bət/	arrest /ə:rest/	affair /ə:fə:r/
raccoon /rækjʊn/, /rə-/	arrow /ə:ro/, /'-rə/	air /er/

\*1 ที่ไม่ใช้ชาวอเมริกันที่อยู่บริเวณรัฐต่าง ๆ 6 รัฐ ที่เรียกว่า นิวอิงแลนด์ทางด้านตะวันออก (Eastern New England) และรัฐต่าง ๆ ทางภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

\*2 ยกเว้นชาวสก็อตและเวลช์บางกลุ่ม

คำนำหนังสั้นค่า (initial)		คำนำหนังกลางค่า (middle)		คำนำท้ายค่า (final)	
racism	/rəsɪzəm/, /-sɪz-/	ballroom	/bɔːlrum/, /-rum/	anymore	/ənimɔːr/
racket, racquet	/rækət/	borough	/bɔːrəʊ/	aware	/əwɛr/
radical	/rædɪkəl/	bureau- cratic	/byurəkrætɪk/	chair	/tʃer/
radish	/rædɪʃ/	caribou	/kærəbu/	contour	/kántur/
raisin	/rézən/	cigarette	/sɪgərét/, /sɪg-/	declare	/dɪklér/
Ramadan	/ræmədan/, /-dæn/	clarinet	/klærənɛt/, /klæ-/	dinosaur	/dáinosɔːr/
ratchet	/rætʃət/	comrade	/kámrað/, /-ræð/	ensure	/ɪnʃúr/
rattlesnake	/rætəlsnek/	darkroom diary	/dárkrum/ /dáriəri/	fare	/fer/
raven	/révən/	erratic	/ɪrətɪk/	floor	/flɔːr/
razor	/rézə/	forever	/fərévər/	insure	/ɪnʃúr/
reaction	/riækšən/	harass	/həræs/, /haéres/	Khmer	/kémér/
readable	/rɪdəbəl/	hieratic	/háiərætɪk/	medicare	/médikær/
reality	/riélti/	kankaroo	/kæŋgəru/	neuter	/n(y)útər/
rear (n., v., adj.)	/ri(ə)r/	maroon	/məruːn/	oar	/ɔːr/
reason	/rízən/	mascara	/mæskářə/	purr	/pər/
recipe	/résepɪ/	narrow	/náero/, /-rə/	secure	/síkyúr/

คำแทนงต้นคำ (Initial)	คำแทนงกลางคำ (middle)	คำแทนงท้ายคำ (final)
recite /rɪsəít/	paragraph /pægrəgræf/	sophomore /səf'mɔr/
recognize /rɛkəgnaɪz/	regret /rɪgrɛt/	square /skwər/
recycle /rɪsəkəl/	Sahara /səhərə/	stevedore /stɪv (ə)dor/
recruit /rɪkrút/	shareable /ʃərəbəl/	stir /stər/
regional /rɪjənəl/	sierra /siérlə/	they're /ðeər/
robot /rɒbat/, /-bət/	sparrow /spæro/, /-rə/	therefore /ðærfɔr/
Rotarian /rɒtəriən/	squirrel /skwərl/, /skwɔrl/	tour /tʊr/
ruler /rülər/	tiara /tiérlə/	unaware /ʌnəwɔr/
Russian /rʊsən/	tutorial /t(y)utɔriəl/	welfare /welfər/
rustproof /rəstprufl/	tyrant /taírənt/	yammer /yæmər/

### เสียงควบกล้ำของเสียงพยัญชนะอื่นกับเสียง /r/

เสียง /r/ เป็นเสียงพยัญชนะที่จะเกิดเป็นเสียงควบกล้ากับพยัญชนะอื่น ๆ ทึ้งใน คำแทนงเสียงควบกล้าในคำแทนงหน้าสระและหลังสระ และการออกเสียงควบกล้าเหล่านี้ จะเป็นปัญหาสำหรับชาวไทยที่ออกเสียงคำที่มีเสียงควบกล้าของเสียงพยัญชนะกับเสียง /r/

เสียงควบกล้าของเสียง /r/ กับพยัญชนะต่าง ๆ มีดังนี้

1. คำแทนงหน้าสระเสียง /r/ จะควบกล้ากับพยัญชนะเสียงหยุดกัก (stops) ทึ้ง 6 เสียง และควบกล้ากับเสียงเสียดสีหรือเสียดแทรกบางเสียง ดังนี้

1.1 /pr-/ pride /praíd/, preside /prizáiđ/, press /pres/, previous /príviəs/, princess /prínsəs/

1.2 /tr-/ trade /tred/, tragic /trædʒɪk/, tram /træm/, treat /trɪt/, triangle /triæŋgəl/

1.3 /kr-/ crab /kræb/, crash /kræʃ/, creation /kriéšən/, crown /kraun/, cruiser /krūzər/

1.4 /br-/ breath /breθ/, brine /brain/, briefcase /brɪfkes/, bronco /bræŋko/, broom /brum/, /brum/

1.5 /dr-/ dragon /drægən/, drama /dráma/, /dræmə/ drill /dril/, drugstore /drægstor/, dry /draɪ/

1.6 /gr-/ grade /gred/, grand /grænd/, graphic /græfɪk/, grief /grɪf/, grumble /grámbl/

1.7 /fr-/ fraction /frækšən/, fragrant /frégrənt/, frame /frem/, frank /fræŋk/, fraud /frəd/

1.8 /θr-/ thread /θred/, three /θri/, throat /θrot/, through /θru/, throw /θro/

1.9 /ʃr-/ shred /ʃred/, shrew /ʃruv/, shrimp /ʃrimp/, shrive /ʃraiv/, shroud /ʃraud/<sup>\*1</sup>

2. เสียงควบกล้ำ 3 เสียง ในตัวแหน่งหน้าสระหรือเสียงทابหน้า 3 เสียง จะเกิดจากเสียง /s/ รวมกับพยัญชนะเสียง voiceless stops /p/, /t/, /k/ รวมกับเสียง /r/ ดังนี้

2.1 /spr-/ spread /spred/, spring /sprɪŋ/, sprout /spraut/

2.2 /str-/ strategy /strætəži/, stress /stres/, string bean /strɪŋbin/

2.3 /skr-/ scratch /skræč/, screen /skrin/, script /skript/

3. เสียงควบกล้ำของเสียง /r/ กับพยัญชนะอื่นในตัวแหน่งหลังสระ หรือเรียกว่า เสียงทابหลัง จะมีเสียงควบกล้ำ 2-4 เสียง

\*1 ชาวเมริกันทางภาคใต้จะออกเสียงคำต่าง ๆ เหล่านี้โดยใช้เสียง /s/ แทน /š/ อาทิ shrimp จะออกเสียง /srimp/ shroud จะออกเสียง /straud/

### 3.1 เสียงทابหลัง 2 เสียง

3.1.1 /r/ + voiceless stops /-rp/, /-rt/, /-rk/

chirp /tʃərp/, flirt /flərt/, shark /ʃark/

3.1.2 /r/ + voiced stops /-rb/, /-rd/, /-rg/

verb /vərb/, bird /bərd/, burg /bərg/

3.1.3 /r/ + fricatives /-rf/, /-rv/, /-rθ/, /-rš/

wharf /hwɔrf/, serve /sərv/, birth /bərθ/, harsh /hars/

3.1.4 /r/ + affricates /-rč/, /-rž/

church /tʃərč/, urge /ərž/

3.1.5 /r/ + nasals /-rn/, /-rn/

warm /wərm/, barn /barn/

3.1.6 /r/ + lateral /-rl/

pearl /pərl/, twirl /twərl/

### 3.2 เสียงทابหลัง 3 เสียง

เสียง /r/ จะปรากฏร่วมกับเสียงพยัญชนะอื่นเป็นเสียงทابหลัง

3 เสียง

ตัวอย่าง

/-rps/	chirps /tʃərps/	/-rpt/	chirped /tʃərpt/
/-rts/	parts /parts/	/-rks/	sharks /ʃarks/
/-rkt/	worked /wərkt/	/-rbz/	verbs /vərbz/
/-rbd/	curbed /kərbd/	/-rdz/	birds /bərdz/
/-rgz/	burgs /bərgz/	/-rgd/	berged /bərgd/
/-rčt/	perched /pərčt/	/-ržd/	merged /məržd/
/-rfs/	scarfs /skarfs/	/-rft/	scarfed /skarft/
/-rst/	first /fərst/	/-rvd/	served /sərvd/
/-rvz/	serves /sərvz/	/-rmd/	warmed /wərmđd/
/-rmθ/	warmth /wərmθ/	/-rmž/	harms /harmz/

/-rnt/	learnt /lərnt/	/-rnd/	learned /lərnd/
/-rnz/	barns /bɑrnz/	/-rld/	world /wərld/
/-rlz/	twirls /twaɪrlz/		


เสียงควบกล้ำ 4 เสียง ที่เกิดจากเสียง /r/ รวมกับพยัญชนะอื่น อาทิ bursts /bərstz/

### เสียงกึ่งสระกึ่งพยัญชนะ (Semi-vowels)

เสียงพยัญชนะเลื่อน (glides) หรือเสียงกึ่งสระกึ่งพยัญชนะ หรืออัมสระ (semi-vowels) เสียงพยัญชนะในกลุ่มนี้มี 2 เสียง คือ /w/ และ /y/

เสียง /w/ voiced bilabial<sup>\*1</sup> semi-vowel

เสียง /y/ voiced palatal semi-vowel



เสียง /w/ voiced bilabial semi-vowel

/w/

#### วิธีเปล่งเสียง

ยกลิ้นส่วนหลังขึ้นในระดับสูงเหมือนกับการเปล่งเสียงสระ /u/ หรือ /o/ ห่อริมฝีปากกลม การห่อของริมฝีปากจะห่อให้มีความตึง (tension) มากกว่าเสียง /u/ จะเปรียบเทียบลักษณะการห่อปากได้โดยสังเกตการออกเสียง /u/ ในคำ ooze /uz/ และเสียง /w/ ในคำ woos /wuz/ ในขณะที่ออกเสียง /w/ เส้นเสียงจะสั่นสะเทือน และความสั่นสะเทือน

\*1 นักสัมภาษณ์บางคนเรียกเสียง /w/ ว่าเป็น labio-velar

ของเส้นเสียงจะลดลงเมื่อเสียง /w/ เกิดตามหลังเสียงอโขะ อาทิ twice /twɔɪs/, sweet /swit/

เสียง /w/ จะเกิดในตำแหน่งดันค่าหน้าเสียงสระ และเกิดเป็นเสียงควบกล้ำกับเสียง glottal /h/ ในตำแหน่งหน้าเสียงสระในภาษาอังกฤษแบบเมริกัน (สำเนียง RP จะไม่ออกเสียงควบกล้ำ /hw/) และควบกล้ำกับเสียงพยัญชนะอื่น ๆ เสียง /w/ จะเกิดในตำแหน่งกลางค่า แต่ไม่เกิดท้ายค่าหรือหลังเสียงสระ

เสียง /w/ จะไม่เกิดเป็นเสียงพยัญชนะในตำแหน่งท้ายค่า เพราะเสียง /w/ ในตำแหน่งท้ายค่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเสียงสระยาวซึ่งเป็นสระหลัง อาทิ low จะออกเสียง /l/ กับ /w/ เป็น /lw/ โดยเสียง /l/ จะออกเสียงคล้าย ๆ “อู” หรือ low จะออกเสียง /lə/ เสียง /o/ จะออกเสียงคล้าย ๆ กับ “โว” เป็นต้น

เสียง /w/ เกิดจากอักษรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

“w” ในตำแหน่งต้นค่าหรือต้นพยางค์หน้าเสียงสระและในตำแหน่งกลางค่าหน้าเสียงสระ

wind /wɪnd/, wish /wɪʃ/, wonder /wɒndə/, awake /əwék/, catwalk /kætwɔk/, stonewall /stɔnwal/

“wh” เสียง /w/ เกิดเป็นเสียงควบกล้ำร่วมกับเสียง /h/ คือ /hw/ ในคำที่สะกดด้วย “wh” ในค่าต่าง ๆ ส่วนใหญ่ (บางค่า “wh” ออกเสียง /h/) ซึ่งการออกเสียงควบกล้ำ /hw/ นี้เป็นการออกเสียงแบบเมริกันโดยเฉพาะ<sup>\*1</sup>

what /hvat/, /hwət/, /wat/, /wət/, wheel /hwil/, /wil/, which /hwič/, /wič/, while /hwarl/, /wairl/, whisky /hwiski/, /wiski/, White House /hwāɪθaus/, /wāit-/

“qu” ออกเสียงควบกล้ำ /kw/<sup>\*2</sup>

\*1 คำที่สะกดด้วย “wh” ในสหราชอาณาจักร ไม่ได้ออกเสียง /hw/ หรือ /h/ เท่านั้น บางคำออกเสียง /w/ เมื่อยื่นในประเทศอังกฤษ อาทิ wharf, whip ชื่อเมริกันที่อยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศ เช่น Wenonah และ New Jersey ซึ่งจะออกเสียง /wɔrf/, /wɔp/ ตามลำดับ

\*2 คำในภาษาอังกฤษสะกดด้วย “qu-” ออกเสียง /kw-/ ส่วนใหญ่เป็นคำยืมมาจากภาษาฝรั่งเศส

quack /kwæk/, qualify /kwálefai/, quarrel /kwárəl/, /kwárl/, queen /kwin/, queer /kwir/, question /kwéstən/

“one,” “on-“ ออคเสียง /wən/

once /wəns/, one /wən/, oneself /wənsélf/, one-sided /wənsáiđed/, one-way /wənweɪ/, someone /sómwen/

“oi” คำยืนจากภาษาฝรั่งเศสที่สะกดด้วย “oi” จะออกเสียงโดยมีเสียงพยัญชนะ /w/ ด้วย

armoire	/armwár/, /ármər/	devoir	/dəvvár/, /dév-/
au revoir	/ɔrvwár/	memoir	/mémwár/, /-wər/
boudoir	/búdwár/, /búd-/	moire	/mwár/
couloir	/kulwár/	reservoir	/rézəvwar/, /-or/

เข่นเดียวกับคำที่สะกดด้วย “gn” หน้าสระ คำยืนจากภาษาอื่นจะออกเสียง /gw-/

guava	/gwávə/ (Spanish)	guan	/gwan/ (Spanish)
guar	/gwar/ (Hindi)	jaguar	/jægwár/, /'-gwar/ (Spanish)

คำที่สะกดด้วย “w” จะไม่ออกเสียงหรือออกเป็นเสียงอินไต์ “w” ที่ไม่ออกเสียง จะเกิดในคำแผลงต่อไปนี้

1. เมื่อสะกด “wh” ในคำบางคำจะออกเสียงเฉพาะ /h/ เสียง /w/ หายไปไม่ออกเสียง who /hu/, whom /hum/, whose /huz/, /uz/, whole /hol/

2. เมื่อ “w” สะกดตามหลัง “t” หรือ “s” ในคำบางคำ (ส่วนใหญ่เป็นคำที่ตามด้วยสระหลัง) อาทิ answer /ənsər/, answerable /əns(ə)rəble/, sword /sord/,

/sɔːrd/, swordfish /sɔːrdfɪʃ/, toward /tɔːrd/, /tɔːrd/, towards (prep.) /tɔːrdz/, /tɔːrdz/, /təwɔːrdz/, two /tu/

3. เมื่อ “w” เป็นเสียงต้นพยางค์ที่ไม่ลงเสียงเน้นหนัก เสียง /w/ จะหายไป อาทิ Greenwich /grɛnɪtʃ/, /grɪnwiːtʃ/, /grɪnwiːtʃ/ (เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐคอนเนคติกัต) ถ้าเป็นแคร์วนทางตะวันออกของอังกฤษจะออกเสียง /grɪnɪʃ/, /-niːtʃ/, /gré-/ Norwich เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐคอนเนคติกัตออกเสียง /nɔːrƿɪtʃ/, /nɔːriːtʃ/, /nár-/ เมืองทางตะวันออกของอังกฤษออกเสียง /náriʃ/, /-riːtʃ/ คำ Warwick ในสหรัฐอเมริกาออกเสียง /wárik/, /wɔːrik/ หรือ /wɔːrwík/

4. เมื่อ “w” สะกดร่วมกับ “r” เป็น “wr” “w” จะไม่ออกเสียง จะออกเพียงเสียง /r/ เท่านั้น อาทิ write /raɪt/, wrong /rɒŋ/, wrote /rɒt/

คำยืมจากภาษาเยอรมันสะกดด้วย “w” จะออกเป็นเสียง /v/ อาทิ wunderkind (wonder child) จะออกเสียง /vʌndərkɪnd/

ฝึกออกเสียง /w/ ในตำแหน่งต้นคำและกลางคำต่อไปนี้

ตำแหน่งต้นคำ (initial)	ตำแหน่งกลางคำ (middle)
wafer	/wéfə/ artwork /ɑːrtwɜːrk/
wage	/weɪʒ/ aquatic /əkwætɪk/, /-kwá-/
wagon	/wægən/ awake /əwék/
waistcoat	/wéskat/, /wés(t)kot/ aware /əwær/
waive	/weɪv/ between /bɪtwɪn/
wallet	/wálat/ brickwork /brɪkwoːk/
wanderer	/wándərə/ bowwow /báʊwau/
wardrobe	/wárdrob/ caterwaul /kætəwɔːl/
warehouse	/wærhəus/ catwalk /kætwɔːk/
war hawk	/wárhók/ crosswalk /krɔːswɔːk/

ตัวหนังสือคำ (Initial)	ตัวหนังกลางคำ (middle)		
warrant	/wɔːrənt/, /wárt-/	Cornwall	/kɔːrnwɔːl/
weavy	/wívi/	dogwatch	/dɒgwač/
wealthy	/wélθi/	Ecuador	/ékwədɔːr/
weather	/wéðə/	homework	/hómwərk/
wedge	/wɛdʒ/	inquire	/ɪnkwaɪr/
weigh	/weɪ/	Milwaukee	/mílwáki/
width	/wíðθ/	persuade	/pəswéd/
wimple	/wímpəl/	quarter	/kwáṭə/
wireless	/wáɪrləs/	sidewalk	/sáidwɔ:k/
witness	/wítñəs/	somewhat	/sámhwat/
wolf	/wúlf/	somewhere	/sámhwær/
wonderful	/wóndəfúl/	stonewall	/stónwɔːl/
woodchuck	/wúddčæk/	streetwalker	/strítwɔ:kə/
woolen	/wúlən/	Taiwan	/taiwán/
Worcester	/wúrstə/	teamwork	/tímwərk/
worship	/wórs̥əp/	thwart	/θwɔ:t/, /θɔ:t/
worthy	/wérði/	wigwam	/wígwam/
wurst	/wərst/	worthwhile	/wərhwáil/

### เสียงควบกล้ำของเสียงพยัญชนะอื่นกับเสียง /w/

เสียงควบกล้ำของเสียงพยัญชนะอื่นกับเสียง /w/ จะมีในตัวหนังหน้าสระหรือเสียงทابหน้า 2 เสียง และ 3 เสียง จะไม่มีเสียงตามหลัง เพราะเสียง /w/ ไม่เกิดเป็นเสียงพยัญชนะหลังสระ ชาวไทยจะมีปัญหาในการออกเสียงทابหน้าของเสียงพยัญชนะบางเสียง

กับเสียง /w/ ที่ไม่มีในภาษาไทย อาร์ /dw-/ ในคำ dwarf /dwarf/, /əw-/ ในคำ thwart /əwart/ เป็นต้น

เสียงทابหน้า 2 เสียง ของเสียงพยัญชนะอื่น ๆ กับเสียง /w/ มีดังนี้

/pw-/ pueblo /pwéblo/, /puéblo/  
/tw-/ twelve /twelv/, twenty /twénti/, twig /twig/  
/kw-/ quite /kwáit/, queen /kwin/, quench /kwénc/  
/bw-/ bwana /bwána/  
/dw-/ dwarf /dworf/, dwelling /dwélin/, dwindle /dwíndel/  
/gw-/ guan /gwan/, guar /gwar/, guava /gwávə/  
/əw-/ thwack /əwæk/, thwart /əwart/  
/sw-/ swallow /swálo/, swan /swan/, sweat /swet/  
/šw-/ schwa /šwa/  
/hw-/ whale /hwel/, when /hwen/, whisky /hwíski/  
/zw-/ zwieback /zwíbæk/, /swái-/

เสียงทابหน้า 3 เสียง

/skw-/ squad /skwad/, square /skwær/, squeeze /skwiz/

เสียงควบกล้ำในตัวแหน่งกลางคำของเสียงพยัญชนะอื่น ๆ กับเสียง /w/ อาร์

/-dw-/ ในคำ boudoir /búdwár/, /-gw-/ ในคำ jaguar /jægwár/, /-mw-/ ในคำ memoir /mémwár/ และ /-vw-/ ในคำ au revoir /orəvvár/ เป็นต้น<sup>\*1</sup>

\*1 ทุกคำเป็นคำยืมจากภาษาอื่น

เสียง /y/ voiced palatal semi-vowel

วิธีเปล่งเสียง



/y/

ยกลิ้นส่วนหน้าขึ้นในระดับสูงเกือบจุดเพดานแข็งเหมือนกับการเปล่งเสียงสระ /i/ ปลายลิ้นชี้ไปยังฟันล่าง ริมฝีปากจะเปลี่ยนไปตามเสียงสระที่ตามมา อาทิ เมื่อเปล่งเสียง yam /yæm/ ริมฝีปากจะเหยียดออก และจะกลมเมื่อเปล่งเสียง you /yu/ ในขณะเปล่งเสียง /y/ เส้นเสียงจะสั่นสะเทือน ซึ่งความสั่นสะเทือนจะน้อยลงเมื่อ /y/ ตามหลังเสียงพยัญชนะอ่อนช้ำ อาทิ huge /hyuː/, pure /pyʊr/

เสียง /y/ ซึ่งเป็นเสียงประภาคกิ่งสรากกิ่งพยัญชนะเหมือนเสียง /w/ จะเกิดเฉพาะในตัวแห่งต้นค่า หน้าเสียงสระและในตัวแห่งควบกล้ำกันเสียงพยัญชนะอื่น แต่จะไม่เกิดเป็นเสียงพยัญชนะในตัวแห่งหลังสระ จะมีเสียง /y/ รวมเป็นส่วนหนึ่งของเสียงสระยาวเท่านั้น เสียง /y/ จะออกเสียงคล้าย “ย” ในภาษาไทย

เสียง /y/ จะปรากฏในการสะกดด้วยอักษรต่าง ๆ ดังนี้

“y” ในตัวแห่งหน้าสระ อาทิ yawn /yən/, yes /yɛs/, yellow /yɛlə/, beyond /bɪyənd/, unyield /ənyɪld/

เสียง /y/ จะปรากฏในตัวแห่งหน้าเสียงสระจากตัวสะกดสระ “u,” “eu,” “ew” ดังนี้

“u” uniform /yʊnɪfɔːrm/, union /yʊnɪən/, unity /yʊnɪtɪ/, universe /yʊnɪvɜːrs/, uvula /yʊvylə/

“eu” eucalyptus /yukəlɪptəs/, eunuch, /yʊnək/, /-nɪk/, euphemism /yʊfəmɪzəm/, European /yʊrəpɪən/

“ew” ewe /yu/, /yo/, ewer /yʊər/, /yʊər/

เสียง /y/ จะปรากฏเป็นเสียงควบกล้ำกับพยัญชนะอื่น ๆ ในตัวแหน่งหน้าสระ เมื่อเสียงพยัญชนะอื่น ๆ ตามด้วยสระ “u,” “ue,” “eu,” “ew” และ “eau” จะเกิดเสียงพยัญชนะ /y/ แหร ก ตามด้วยเสียงสระ /u/ หรือ /ʊ/

“u” future /fyʊərəs/, human /hyʊmən/, music /myʊzɪk/

“ue” cue /kyu/, due /d(y)u/, duke /d(y)uk/

“eu” deuce /d(y)us/, feud /fyud/, feudal /fyʊdəl/

“ew” dew /d(y)u/, few /fyu/, new /n(y)u/

“eau” beauty /byʊtɪ/, beautiful /byʊtɪfəl/

ชาวอมริกันส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะไม่ออกรสเสียง /y/ เมื่อตามหลังเสียง /t/, /d/, /n/

อาทิ student /stɪdənt/, duke /dyuk/, neutral /nju:trol/ โดยจะออกเสียงเป็น /stɪdənt/, /duk/ และ /nju:trol/ ตามลำดับ

เสียง /u/ ซึ่งเป็นสระเสียงยาว ถ้าไม่ถูกกลั่นเสียงเน้นหนักอาจเปลี่ยนเป็นเสียงสั้น /ʊ/ ได้

พยางค์ /u/ ได้รับเสียงเน้นหนัก		ออกเสียง /ʊ/ เมื่อไม่ได้รับเสียงเน้นหนัก	
feudal	/fyʊdəl/	bureaucratic	/byʊrəkrætɪk/
neuter	/n(y)ʊtər/	nutrition	/n(y)ʊtrɪʃən/
nuclear	/n(y)ʊkliər/	unique	/yʊnɪk/

การปรากฏของเสียง /y/ ในตัวแหน่งกลางหน้าเสียงสระเบา /ə/

ได้กล่าวแล้วในการออกเสียง /ɛ/, /ɪ/, /ɔ/, /ə/ ในตัวแหน่งกลางคำหน้าเสียง /ə/ อาทิ nature /nɛ:tə/, grandeur /grændʒə/, nation /nɛ:rən/, และ measure /mɛ:tə/ ซึ่งเกิดจากการรวมกันของเสียงเลื่อน /y/ กับเสียงพยัญชนะ /t/, /d/, /s/, /z/ ซึ่งเรียกว่า assibilate (การผสมกลมกลืนของเสียงพยัญชนะ 2 เสียง เป็น 1 เสียง) ปรากฏการณ์นี้จะเกิดในคำที่พยัญชนะหน้าเสียงเลื่อน /y/ เป็นเสียงชั้งลิ้น /ɪ/ และเสียงนาสิก /ŋ/ แต่เสียง /y/ จะไม่รวมกับเสียง /ɪ/ และ /ŋ/

คำต่อไปนี้จะปรากฏเสียง /y/ หน้าเสียง /ə/ โดยที่คำ ๆ นั้นไม่มี “y” สะกด

/-nyə-/			
companion	/kəmpənɪən/	opinion	/əpɪnɪən/
junior	/dʒʊniər/	senior	/sɪniər/
onion	/ənɪən/	union	/ju:nɪən/

/-lyə-/			
billion	/bɪljən/	Maximillian	/mæksəmljən/
civilian	/səvfljən/	million	/mfljən/
failure	/fəljuər/	pavillion	/pəvfljən/

การออกเสียงตัวสะกด “-y” หรือ “-ey” ในตัวແໜ່ງກ້າຍຄໍາ

การออกเสียงตัวสะกด “-y” หรือ “-ey” ในตัวແໜ່ງກ້າຍຄໍາ จะออกเสียงดังนี้

1. ออกเสียงรวมเป็นส่วนหนึ่งของเสียงสระ (semi-vowel) เมื่อ “y” มีสระอยู่ข้างหน้า อาทิ boy /bɔɪ/, bay /be/, grey /gre/
2. ถ้า “y” สะกดตามหลังเสียงพยัญชนา จะออกเสียง “y” เป็น /ɪ/ หรือ /i/ แต่ /aɪ/

“-y” หรือ “-ey” ออกเสียง /ɪ/ หรือ /i/			“y” ออกเสียง /aɪ/		
beauty	/byúti/	alley	/æli/	beautify	/byútəfaɪ/
clergy	/klærji/	cagey	/kéji/	clarify	/klærəfaɪ/
greedy	/grídi/	dicey	/dáisi/	classify	/klæsəfaɪ/
happy	/hæpi/	holey	/hóli/	falsify	/fólsəfaɪ/
holy	/hóli/	matey	/méti/	fortify	/fórtəfaɪ/

"-y" หรือ "-ey" ออกรสียง /ɪ/ หรือ /i/				"y" ออกรสียง /aɪ/	
pretty	/prɪti/	nosey (-sy)	/nəzi/	gratify	/grætɪfai/
salty	/sɔlti/	pricey (-cy)	/prɪsɪ/	justify	/dʒʌstɪfai/
stormy	/stɔrmi/	storey (-ry)	/stɔri/	lullaby	/lʌləbəi/
ugly	/ʌgli/	valley	/væli/	rectify	/rɛktɪfai/

นอกจากคำ lullaby ซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาแล้ว คำที่ลงท้ายด้วย -fy ออกรสียง /-fai/ เป็นคำกริยาทั้งสิ้น

### ฝึกออกเสียง /y/ ในตัวแหน่งต้นคำและกลางคำ

ตัวแหน่งต้นคำ (Initial) และตัวย "y"			
yacht	/yat/	yellow jacket	/yɛləjækət/
yak	/yæk/	Yellowstone	/yɛləston/
yam	/yæm/	yes-man	/yɛsmæn/
yammer	/yæmər/	yesterday	/yɛstəde/
yang	/yaŋ/, /yæŋ/	Yiddish	/yɪdɪʃ/
yankee	/yæŋki/	yield	/yild/
yap	/yæp/	yoga	/yόgə/
yard	/yard/	Yorkshire	/yόrkʃɪər/, /-šər/
yarn	/yarn/	you	/yu/, /yə/
yawn	/yən/, /yan/	young	/yόŋ/
yea	/ye/	youngster	/yόŋstər/
year	/yɪr/	yourself	/yəself/
yeast	/yɪst/	youth	/yου/
yellow	/yέlo/, /-le/	yuan	/yúən/, /yuán/

คำแห่งกลางคำ (middle) สะกดด้วย "y"			
barnyard	/bɑrnjard/	excuse (n.)	/ɪkskjʊs/
beyond	/biyánd/	failure	/félýə/
lawyer	/lóyə/, /lóyə/	few	/fyu/
New York	/n(y)uyórk/	human	/hyúmən/
Scotland Yard	/skátléndyard/	humanity	/hyumæniti/
unyield	/ənyíld/	junior	/júniyə/
ไม่มี "y" สะกด แต่เกิดเสียงเลื่อน /y/ หน้าสระ <sup>ออกเสียง เป็นเสียงควบกล้ำกับเสียงพยัญชนะอื่น</sup>		million	/mílyən/
		music	/myúzík/
abuse	/əbyúz/	mutable	/myútəbel/
accuse	/əkyúz/	mutual	/myútʃwəl/
amuse	/əmyúz/	opinion	/əpínyən/
attribute	/ætrəbyut/	piñon (pinon)	/pínyan/, /-yon/, /-yən/, /-yón/
beauty	/byúti/	purity	/pyúrəti/
bologna	/bəlónyə/, /bəlóni/	reuse	/riyúz/
companion	/kəmpænyən/	security	/síkyúrəti/
computable	/kəmpyútəbel/	senior	/sínyə/
curable	/kyúrəbel/	señor (senor)	/senyór/
diffuse	/dífyúz/	señora (senora)	/senyóra/, /-yóra/
España	/espánya/	tenor	/té nyur/, /té nyə/
		transfuse	/trænsfyúz/

**คำแห่งต้นคำสะกดด้วยสระ “eu” ออกเสียง /y/**

eucalyptus	/yukəlɪptəs/	eulogy	/yúloʒi/
euchre	/yúkər/	eunuch	/yúnek/, /-nɪk/
eucrite	/yúkrایt/	euphemism	/yúfəmɪzəm/
eugenic	/yuʒénɪk/	euphonium	/yufóniəm/
euglena	/yuglɪnə/	European	/yurəpiən/

**คำแห่งต้นคำ สะกดด้วย “บ” ออกเสียง /y/**

uniform	/yúnəfɔrm/	university	/yunəvərsəti/
union	/yúnyən/	usual	/yúzʃwəl/
unique	/yúnɪk/	utensil	/yutensəl/, /yuː/
unit	/yúnat/	utility	/yutfləti/
universe	/yúnəvərs/	uvula	/yúvylə/

**เสียงควบกล้ำของเสียงพยัญชนะอื่นกับเสียง /y/**

เสียงควบกล้ำของเสียงพยัญชนะอื่นกับเสียงเลื่อน /y/ จะเกิดในคำแห่งเสียงทaben หน้า 2 เสียง และ 3 เสียง จะไม่มีเสียงทabenหลัง เพราะเสียง /y/ ไม่เกิดเป็นเสียงพยัญชนะ ในคำแห่งหลังสระ ชาวไทยจะมีปัญหาในการออกเสียงทabenหน้าของเสียงพยัญชนะเฉพาะบางเสียงกับเสียง /y/ ที่ไม่มีในภาษาไทย อาทิ /my-/, /by-/, /ly-/ ในคำ mutual /myútʃəbəl/, beauty /byúti/, lute /lyut/

เสียงทabenหน้า 2 เสียง ของเสียงพยัญชนะอื่นกับเสียง /y/ มีดังนี้

/pyu-/ pew /pyu/, pure /pyur/

/tyu-/ tube /tyub/, tune /tyun/, Tuesday /tyúzdey/<sup>1</sup>

/kyu-/ cure /kyur/, cute /kyut/, curious /kyúriəs/

/byu-/ beauty /byúti/, beautiful /byútɪfəl/, bureau /byurə/

<sup>1</sup> ชาวอเมริกันอาจไม่ออกเสียง /y/ เมื่อตามหลังเสียง /t/ ได้

- /dyu-/ dew /dyu/, duel /dyʊəl/, duration /dyʊərəʃən/<sup>1</sup>
- /gyu-/ gewgaw /g(y)ɛgɔ/, gular /g(y)ɔ:lə/, gules /gyulz/, gulosity /g(y)uləsəti/
- /fyu-/ few /fyu/, fuel /fyʊəl/, perfume /pərfy়um/ /-fyūm/
- /vyu-/ view /vyu/, preview /prɪv'yu/, revue /rɪv'yu/
- /eyu-/ thew /θ(y)u/, thuja /θ(y)ʊjə/, Thule /θ(y)ʊli/
- /syu-/ suit /syut/, suitable /syʊtəbəl/, ( /sy-/ ในคำเหล่านี้ปัจจุบันไม่นิยมออกเสียง /y/ แล้ว)
- /hyu-/ huge /hyuʒ/, human /hju:mən/, humorous /hyu'mərəs/ (ชาวอเมริกันบางคนอาจไม่ออกเสียง /h/ หน้าเสียง /y/ ในคำเหล่านี้ได้)
- /myu-/ mute /myut/, music /myuzik/, mutation /myutə'shən/
- /nyu-/ new /n(y)u/, nude /n(y)ud/, neutral /n(y)ntrəl/<sup>2</sup>
- /lyu-/ lure /lyur/, lute /lyut/ (ปัจจุบันไม่นิยมออกเสียง /y/ แล้ว)  
ในสหราชอาณาจักรและแคนาดา General American จะไม่ออกเสียง /y/ เมื่อเสียง /y/ ตามหลังเสียงพยัญชนะอื่นกับเสียง /y/ มีดังนี้
- /spy-/ spew /spyu/, spume /spyum/, spurious /spyu'riəs/
- /sty-/ stew /st(y)u/, steward /st(y)ɔ:ərd/, studio /st(y)udio/
- /sky-/ skew /skyu/, skewer /skyu'ə/, obscure /əbskyu'rə/, /əb-/

<sup>1</sup> ชาวอเมริกันอาจไม่ออกเสียง /y/ เมื่อตามหลังเสียง /d/ ได้

<sup>2</sup> ชาวอเมริกันอาจไม่ออกเสียง /y/ เมื่อตามหลังเสียง /n/ ได้