


4. มาตรการจัดการกระจาย

1. มาตรการจัดการกระจาย
2. มาตรการจัดการกระจายโดยใช้ระยะทาง
3. การหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย และความแปรปรวน
4. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

1. มาตรการวัดการกระจาย



ลองพิจารณาโค้ง A, B, C ในภาพ จะเห็นว่า A มีการแผ่ขยายหรือความผันแปรน้อยกว่า B, และโค้ง B มีความผันแปรน้อยกว่า C แต่ทั้ง 3 โค้ง มีจุดกึ่งกลางอยู่ที่เดียวกัน ดังนั้น หากเราหาเฉพาะค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง อาทิเช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน หรือค่าฐานนิยม เมื่อเห็นว่าอยู่ที่เดียวกัน อาจทำให้เราเข้าใจผิดในสาระสำคัญบางประการว่าประชากรทั้ง 3 นี้ไม่ต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะเราลืมวัดลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือการกระจายของข้อมูล ประโยชน์ที่จะได้รับคือ

1. จะทำให้เราสามารถพิจารณาได้ว่าจะให้ความเชื่อถือกับค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางได้มากน้อยเพียงไร เช่น ค่าเฉลี่ยของโค้ง A จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของโค้ง C
2. เป็นมาตราซึ่งใช้วัดเปรียบเทียบการกระจายระหว่างกลุ่ม

2. มาตรการวัดการกระจายโดยใช้ระยะทาง

เราอาจวัดการกระจายโดยหาผลต่างระหว่างค่า 2 ค่า ซึ่งเป็นการวัดระยะทางได้แก่ พิสัย Interfractile range และ ส่วนเบี่ยงเบนควอดริลล์

พิสัย คือ ผลต่างของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุด

Interfractile range หมายถึงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่อยู่ได้ fractile เช่น ค่ามัธยฐาน เป็น .5 fractile เพราะมีข้อมูลอยู่ครึ่งหนึ่งที่มีค่าน้อยกว่ามัธยฐาน นั่นคือ fractile ก็คือ เปอร์เซนต์นั่นเอง เช่นจะมี 25% ของข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่า .25 fractile ส่วน Interfractile จะวัดการแผ่กระจายระหว่าง fractile 2 ค่า fractile ที่แบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน เรียกว่า decile ส่วน quartile จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน ในขณะที่ percentile จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน

$$\begin{aligned} \text{พิสัยของ Interquartile} &= Q_3 - Q_1 \\ \text{ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์} &= \frac{(Q_3 - Q_1)}{2} \end{aligned}$$

ตัวอย่าง สมมติข้อมูลกลุ่มหนึ่งมีเลขที่ จัดเรียงลำดับแล้ว 12 ตัว ดังนี้.


863	903	957	1041	← $\frac{1}{3}$	fractile
1,138	1,204	1,354	1,624	← $\frac{2}{3}$	fractile
1,698	1,745	1,802	1,883		

การหา $\frac{1}{3}$ และ $\frac{2}{3}$ fractile ต้องแบ่งข้อมูลเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กันก่อน และจะหาค่า quartile- โดยแบ่งข้อมูลเป็น 4 ส่วน ดังนี้

863	903	957	← quartile ที่ 1 หรือ Q_1	
1,041	1,138	1,204	← quartile ที่ 2 หรือ Q_2 = Median	
1,354	1,624	1,698	← quartile ที่ 3 หรือ Q_3	
1,745	1,802	1,883	← quartile ที่ 4 หรือ Q_4	

$$\begin{aligned} \text{พิสัย ของ Interquartile} &= Q_3 - Q_1 \\ &= 1698 - 957 = 741 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์} &= (Q_3 - Q_1) / 2 \\ &= 741 / 2 = 370.5 \end{aligned}$$



3. การวัดการกระจายโดยหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย และความแปรปรวน

$$\text{ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของประชากร} = \frac{\sum |X - \mu|}{N}$$

$$\text{ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของตัวอย่าง} = \frac{\sum |x - \bar{x}|}{n}$$

ความแปรปรวนของประชากร

$$\sigma^2 = \frac{\sum (X - \mu)^2}{N}$$

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร หรือ population standard deviation

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X - \mu)^2}{N}}$$

ความแปรปรวนของตัวอย่าง

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n - 1} = \frac{\sum x^2 - (\sum x)^2/n}{n - 1}$$

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง หรือ standard error

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n\bar{x}^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - (\sum x)^2/n}{n - 1}}$$

ประโยชน์ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะทำให้ทราบว่าข้อมูลจำนวนเท่าใดที่อยู่ห่างจากค่ากึ่งกลาง
ดังเช่น คุณสมบัติของโค้งปกติ เมื่อทราบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) จะทราบได้ทันทีว่า มี 68%
ของข้อมูลอยู่ระหว่าง 1σ ของค่าเฉลี่ย มีข้อมูลอยู่ 95% ที่อยู่ระหว่าง 2σ ของค่าเฉลี่ย และอีก
99% อยู่ระหว่าง 3σ ของค่าเฉลี่ย สำหรับข้อมูลที่ยังไม่ทราบว่ามีแจกแจงแบบใด ได้มีนัก
คณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย ชื่อ P.L. Chebyshev (1821-1894) ได้คิดทฤษฎีความน่าจะเป็น เรียกว่า
Chebyshev's Theorem ดังนี้

“ไม่ว่าข้อมูลจะมีรูปร่างการแจกแจงเป็นแบบใดก็ตาม จะมีอย่างน้อยที่สุด 75% ของข้อมูล อยู่ในช่วง 2σ จากค่าเฉลี่ย และจะมีอย่างน้อยที่สุด 89% ของข้อมูลอยู่ในช่วง 3σ จากค่าเฉลี่ย” นอกจากนี้ เรายังใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับเปลี่ยนค่าตัวแปร X ให้เป็นตัวแปรมาตรฐาน โดยใช้สูตร $Z = (X - \mu)/\sigma$

4. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation)

ถ้า $\sigma_1 = 100$ และ $\sigma_2 = 10$ ไม่ได้หมายความว่า σ_1 ใหญ่เป็น 10 เท่าของ σ_2 ในการนำเสนอ เบี่ยงเบนมาตรฐานของ 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน จะต้องพิจารณาค่าเฉลี่ยและหน่วยที่ใช้วัดข้อมูล ด้วย เช่น อาจใช้หน่วยต่างกัน เช่น σ_1 เป็นส่วนเบี่ยงเบนของค่าใช้จ่ายจึงมีหน่วยเป็นบาท ส่วน σ_2 คือส่วนเบี่ยงเบนของเวลาทำงานจึงมีหน่วยเป็นชั่วโมง และสมมติว่า $\mu_1 = 1500$ บาท และ $\mu_2 = 50$ ชั่วโมง จะหาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน ดังนี้

$$\text{Coefficient of Variation} = CV = \frac{\sigma}{\mu}(100)$$

ดังนั้น

$$CV_1 = \frac{100}{1500}(100) = 6.67\%$$

$$CV_2 = \frac{10}{50}(100) = 20\%$$

จะเห็นว่า CV_1 กลับเล็กกว่า CV_2 และพึงสังเกตว่า CV เป็นอิสระจากหน่วย จึงใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มได้